

# Télécharger les fichiers ISO requis pour l'installation d'ISE pour Hyper-V

## Table des matières

---

---

### Problème

Lorsque vous recherchez les fichiers ISO requis pour installer Cisco Identity Services Engine (ISE) sur un environnement Hyper-V, les fichiers disponibles sur la page Téléchargements de logiciels Cisco semblent être les fichiers de mise à niveau de l'appliance matérielle, et non les fichiers d'installation Hyper-V requis.

### Environnement

- Cisco Identity Services Engine (ISE) version 3.4
- Plate-forme de virtualisation Microsoft Hyper-V
- Configuration du déploiement ISE sur un seul noeud

### Résolution

Les fichiers OVA et ISO pour les installations de Cisco ISE Hyper-V sont disponibles via le [Centre de téléchargement de logiciels Cisco](#). Procédez comme suit pour rechercher et localiser les fichiers d'installation appropriés :

### Processus de téléchargement

Pour télécharger les fichiers ISO appropriés :

1. Accédez au [Centre de téléchargement de logiciels Cisco](#) et localisez la [page Téléchargements de logiciels](#) Identity Services Engine.

2. Dans le menu de navigation de gauche, sélectionnez All Releases, puis sélectionnez la version du fichier dont vous avez besoin (par exemple, 3 > 3.4.0)

3. Localisez les fichiers nommés : ise-3.4.0.608\*.SPA.x86\_64.iso

Ces fichiers sont spécifiquement conçus pour les installations de machines virtuelles et ne sont pas les fichiers de mise à niveau des appliances matérielles

## Spécifications VM recommandées pour Hyper-V

Pour les déploiements Microsoft Hyper-V, les spécifications VM suivantes sont recommandées :

- Disque : 600 Go minimum pour un noeud de production autonome
- Cartes réseau : 1 requis, 2 recommandés ou plus, jusqu'à 6 pris en charge
- Disposition du disque : utiliser un seul disque virtuel
- Génération Hyper-V : Génération 1
- Pour un déploiement à noeud unique, le plus petit profil de production documenté est le suivant :
  - 16 vCPU
  - 32 Go de RAM
  - Disque virtuel unique de 600 Go
  - 1 vNIC minimum
- Processeur et mémoire  
Dimensionnement Hyper-V par classe d'appareil correspondante :
  - Petite/classe SNS 3615 : 16 vCPU, 32 Go RAM
  - Petite/classe SNS 3715 : 24 vCPU, 32 Go RAM
  - Petite/classe SNS 3815 : 32 vCPU, 64 Go RAM

## Motif

Le portail de téléchargement Cisco contient à la fois les fichiers de mise à niveau du matériel et les fichiers d'installation des machines virtuelles. Afin d'accéder aux fichiers ISO, téléchargez le fichier de base sans la version du correctif à partir de la page de produit du centre de téléchargement de logiciels Cisco pour ISE.

## Autres informations utiles

- [Assistance technique de Cisco et téléchargements](#)
- [Centre de téléchargement de logiciels Cisco](#)
- [Configuration requise pour ISE 3.4 Hyper-V](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.