

# Technote sur le lancement et l'installation d'un permis avancé CUAC

## Contenu

[Introduction](#)

[Processus avancé de permis CUAC](#)

[Lancez un permis de démonstration/évaluation pour CUAC avancé](#)

[Lancez un permis acheté pour CUAC-avancé](#)

[Lancez un permis de mise à jour pour CUAC-avancé](#)

[Procédure pour installer un permis sur l'Advanced Server CUAC](#)

## Introduction

Ce document décrit le processus pour autoriser un Advanced Server de la console de réception de Cisco Unified (CUAC) et, les types d'installation qui est couvert sont les mises à jour et les nouvelles installations.

## Processus avancé de permis CUAC

Le permis avancé par CUAC est complètement différent que n'importe quel autre produit de Cisco, et ceci entraîne souvent l'agitation sur la façon dont les travaux par processus de permis. Voici les étapes sur la façon dont lancer et installer un permis de serveur avancé par CUAC.

Les informations ont eu besoin avant que vous tentiez de lancer un permis avancé par CUAC :

- CUAC avancé devrait être installé sur des Windows Server.
- Le code d'enregistrement du CUAC a avancé le site Web de serveur. Ceci peut être trouvé dans l'**aide > Licensing**
- Si vous installez un permis acheté, le code de lancement de permis (LAC).
- Si vous installez un permis de mise à jour, le LAC de mise à jour et le code ou le LAC précédemment enregistré d'enregistrement.

## Lancez un permis de démonstration/évaluation pour CUAC avancé

Quand vous installez l'application pour la première fois, CUAC avancé permet à l'application pour fonctionner entièrement pendant dix jours. Après cette période de dix jours, vous avez l'option d'installer un permis de démonstration/évaluation ou le permis permanent. Le permis de démonstration/évaluation est valable soixante jours. Une fois que les soixante marques de jour sont atteintes la console doit être de manière permanente autorisée. Ceci ne peut pas être étendu. Afin de créer des soixante permis de démonstration/évaluation de jour pour CUAC avancé faites ceci :

Étape 1. Parcourez à [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)

Étape 2. Procédure de connexion à ce site (le site n'est pas relié à votre compte du Cisco Connection Online (CCO), ainsi si l'enregistrement est **registre** nécessaire et choisi **vos détails**).

Étape 3. Une fois qu'ouvert une session, choisi **LANCEZ LE LOGICIEL d'ÉVALUATION**.

Étape 4. Sélectionnez un revendeur (si votre revendeur n'est pas présent, choisi **ajoutez un revendeur** et écrivez les détails).

Étape 5. Sélectionnez un client (si votre revendeur n'est pas présent, choisi **ajoutez un Customerand** écrivent les détails).

Étape 6. Sélectionnez un site (si votre revendeur n'est pas présent, choisi **ajoutez un site** et écrivez les détails).

Étape 7. Sélectionnez la version 10.X ou la version 11.X de produit.

Étape 8. **CUAC** choisi **avancé**.

Étape 9. Écrivez le **code d'enregistrement** trouvé sur le site Web avancé par CUAC.

Étape 10. Cliquez sur Submit.

Vous êtes alors envoyé le permis d'évaluation de 60-jour d'installer sur le serveur avancé par CUAC.

## **Lancez un permis acheté pour CUAC-avancé**

Étape 1. Parcourez à [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)

Étape 2. Procédure de connexion à ce site (le site n'est pas relié à votre compte CCO, ainsi si l'enregistrement est **registre** nécessaire et choisi **vos détails**).

Étape 3. Une fois qu'ouvert une session, choisi **LANCEZ LE LOGICIEL ACHETÉ**

Étape 4. Sélectionnez un revendeur (si votre revendeur n'est pas présent, choisi **ajoutez un revendeur** et écrivez les détails).

Étape 5. Sélectionnez un client (si votre revendeur n'est pas présent, choisi **ajoutez un client** et écrivez les détails).

Étape 6. Sélectionnez un site (si votre revendeur n'est pas présent, choisi **ajoutez un site** et écrivez les détails).

Étape 7. Sélectionnez la version 10.X ou la version 11.X de produit.

Étape 8. **CUCA** choisi **avancé**.

Étape 9. Écrivez le **code d'enregistrement** trouvé sur le serveur avancé par CUAC dans la zone de texte extrême gauche.

Étape 10. Entrez dans le **LAC de 27 caractères** que vous avez été équipé d'achat du logiciel.

Étape 11. Cliquez sur Next.

Étape 12. Cliquez sur **Submit**.

Vous êtes alors envoyé le permis permanent d'installer sur le serveur avancé par CUAC.

## **Lancez un permis de mise à jour pour CUAC-avancé**

Étape 1. Parcourez à [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac)

Étape 2. Procédure de connexion à ce site (le site n'est pas relié à votre compte CCO, ainsi si l'enregistrement est **registre** nécessaire et choisi **vos détails**).

Étape 3. Une fois qu'ouvert une session, choisi **LANCEZ LE LOGICIEL ACHETÉ**

Étape 4. Sélectionnez un revendeur (si votre revendeur n'est pas présent, **ajoute un revendeur** et écrit les détails).

Étape 5. Sélectionnez un client (si votre revendeur n'est pas présent, choisi **ajoutez un client** et écrivez les détails).

Étape 6. Sélectionnez un site (si votre revendeur n'est pas présent, choisi **ajoutez un site** et écrivez les détails).

Étape 7. Sélectionnez la version 10.X ou la version 11.X de produit.

Étape 8. **CUAC** choisi **avancé**.

Étape 9. Écrivez le **code machine d'enregistrement**/trouvé sur le site Web de serveur avancé par CUAC dans la zone de texte extrême gauche.

Étape 10. Entrez dans le **LAC de 27 caractères** que vous avez été équipé d'achat du logiciel.

Étape 11. Cliquez sur Next.

Étape 12. En cas, ce le LAC sont de l'abonnement de logiciel de communication unifié par type (UCS), vous sont incités que c'est un permis de mise à jour. Cliquez sur **OK**.

Étape 13. Entrez dans le **code d'enregistrement** ou le **LAC** du serveur précédemment enregistré CUAC. Ces informations **DOIVENT** être fournies afin de compléter le processus de permis.

Étape 14. Cliquez sur **Submit**.

Vous êtes alors envoyé le permis permanent d'installer sur le serveur avancé par CUAC.

## **Procédure pour installer un permis sur l'Advanced Server CUAC**

Une fois que le permis est généré, vous êtes alors envoyé un fichier RGF pour l'installation sur le serveur avancé par CUAC.

Afin d'installer le permis, faites ceci :

Étape 1. Dans le CUAC le site Web avancé, naviguent **pour aider > autorisant**.

Étape 2. Sélectionnez la **case d'option de fichier d'enregistrement**.

Étape 3. Parcourez au **fichier RGF** et au **fichier** choisi **RGF** et puis cliquez sur en fonction **Open**.

Étape 4. **Sauvegarde de clic**.

Une fois que le permis est validé, le serveur CUAC fonctionne normalement et est de manière permanente autorisé.