

Modifier la langue dans le client avancé CUAC

Table des matières

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Exigences](#)

[Composants utilisés](#)

[Informations générales](#)

[Configuration](#)

Introduction

Ce document décrit comment modifier la langue d'affichage dans le client avancé de Cisco Unified Attendant Console.

Conditions préalables

Exigences

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Cisco Unified Attendant Console Advanced

Composants utilisés

- Client avancé Cisco Unified Attendant Console 14.0.2

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Informations générales


Le client avancé de Cisco Unified Attendant Console prend en charge plusieurs langues d'affichage pour les opérateurs travaillant dans différentes régions ou environnements linguistiques.

Une fois l'application installée, vous pouvez modifier la langue d'affichage de deux manières différentes :


1. Modifiez les fichiers d'application.
2. Réinstallez l'application et sélectionnez la langue souhaitée.

Configuration


Étape 1. Quittez le client Attendant Console.



Étape 2. Ouvrez Windows File Explorer et accédez au chemin "%ProgramData%\Cisco\CUACA". Par défaut, ProgramData est un dossier masqué.



Étape 3. Ouvrez le fichier OPR.cfg dans un éditeur de texte.



Étape 4. Modifiez DefaultLanguage="English" en fonction de la langue souhaitée et enregistrez les modifications. Les informations relatives aux langues sont répertoriées dans ce tableau :

Fichier CFG opérateur	Langue (paramètres régionaux)
Arabe	Arabe (Arabie saoudite)
Chinois simplifié	Chinois (RPC) [Chinois simplifié]
Chinois traditionnel	Chinois (Taiwan) [Chinois traditionnel]
Danois	Danois
néerlandais	Néerlandais (Pays-Bas)
Anglais	Anglais
Français	Français (Paris)
Allemand	Allemand
Italien	Italien
Japonais	Japonais
Coréen	Coréen
Portugais	Portugais (Portugal)
Russe	Russe
Espagnol	Espagnol (traditionnel)

Suédois

Suédois

Étape 5. Ouvrez le client Attendant Console.

Cisco Unified Attendant Console - (تسجيل) تقييم

تعليمات خيارات ملف

تسجيل الدخول

تفاصيل مسؤول التشغيل

اسم تسجيل الدخول:

عبارة المرور:

تذكر اسم تسجيل الدخول الخاص بي

تفاصيل الجهاز

استخدام تفاصيل الجهاز الموجود

الرقم الداخلي:

تسجيل الدخول إلغاء تعليمات

تم تسجيل الخروج. غير جاهز.

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.