

BPA User Guide Asset Credentials v5.1


- [Introduzione](#)
- [Visualizzazione delle credenziali](#)
- [Aggiunta di credenziali](#)
- [Aggiornamento delle credenziali](#)
- [Eliminazione delle credenziali](#)
- [Autorizzazioni RBAC](#)

Introduzione

Gli utenti possono gestire le operazioni per le credenziali utilizzando la pagina Credenziali asset. Solo i controller che supportano la possibilità di aggiungere, modificare o eliminare credenziali offrono queste opzioni.

Visualizzazione delle credenziali

Per visualizzare le credenziali:



Credenziali


1. Selezionare Asset > Credenziali dal menu di navigazione a sinistra. Viene visualizzata la pagina Credenziali.



Pagina Credenziali

2. Fare clic su Filtri per visualizzare il numero totale di credenziali in tutti i controller. Nei grafici vengono inoltre visualizzate le credenziali del filtro in base a Dominio, Tipo di controller e Controller.
3. Selezionare i filtri per visualizzare i risultati desiderati o utilizzare il filtro di ricerca per cercare in tutte o in colonne specifiche.

Nell'esempio seguente viene selezionato l'ID del controller ndfc151.




ID controller ndfc151

Aggiunta di credenziali

È possibile aggiungere nuove credenziali per i controller che supportano questa funzionalità.

Per aggiungere le credenziali:



Aggiungi credenziali

1. Nella pagina Credenziali, selezionare l'icona Altre opzioni > Aggiungi credenziali. Verrà visualizzata la finestra Aggiungi credenziali.

Finestra Aggiungi credenziali

2. Completare il modulo e fare clic su Salva.

 Nota: Nell'elenco a discesa Controller Type (Tipo di controller) vengono visualizzati solo i controller compatibili.

Aggiornamento delle credenziali

I dati delle credenziali esistenti possono essere aggiornati per i controller compatibili.

Per aggiornare i dati delle credenziali:



Aggiorna credenziali

1. Selezionare Modifica dal menu Altre opzioni. Verrà visualizzata la finestra Modifica credenziali.

Finestra Modifica credenziali

2. Aggiornare i dati e fare clic su Salva.

Eliminazione delle credenziali

Se la credenziale selezionata non è collegata ad alcuna risorsa, è possibile eliminare i dati delle credenziali esistenti per i controller idonei.

Per eliminare le credenziali:

Credentials

1 Total

Domain: Core, Campus, Data Center, Security, SD-WAN

Controller Type: Direct-To-Device, NSO, Ansible, NDFC

Controller: Direct-To-Device, nso-81, Ansible-57, ndfc151

Filter: Ndfc151 x Clear All

Authorization Group Name	ControllerId	User	ControllerType	Action
ndfc-1-2	ndfc151	root	NDFC	...

1 Item | Delete | Edit

Elimina

1. Selezionare Elimina dal menu Altre opzioni.
2. Selezionare le caselle di controllo delle credenziali da eliminare.

Credentials

70 Total

Domain: Core, Campus, Data Center, Security, SD-WAN

Controller Type: Direct-To-Device, NSO, Ansible, NDFC

Controller: Direct-To-Device, nso-81, Ansible-57, ndfc151

Filter: All Search

Authorization Group Name	ControllerId	ControllerType	Action
☐ AuthGroupEzI	nso-81	NSO	...
☒ AuthGroup_1w523	nso-81	NSO	...
☒ AuthGroup_2yli4	nso-81	NSO	...

Add Credential | Delete Credential

Elimina credenziali

3. Selezionare Elimina credenziali dal menu Altre opzioni. Viene visualizzata una conferma.



Delete Credential

Are you sure you want to delete ?

Cancel

Delete

Conferma eliminazione

4. Fare clic su Elimina.

Autorizzazioni RBAC

Gli utenti con autorizzazioni RBAC (Role-Based Access Control) per le credenziali possono visualizzare ed eseguire le azioni descritte nell'elenco di autorizzazioni riportato di seguito.

Servizio	Autorizzazione	Descrizione
ServizioGestioneRisorse	Mostra app credenziali asset	Gli utenti possono avviare la pagina Credenziali asset
ServizioGestioneRisorse	Visualizza credenziali asset	Gli utenti possono visualizzare la pagina Credenziali
ServizioGestioneRisorse	Gestisci credenziali asset	Gli utenti possono aggiungere o aggiornare le credenziali
ServizioGestioneRisorse	Rimuovi credenziali asset	Gli utenti possono eliminare le credenziali

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).