

Come eseguire la sincronizzazione Cisco License On-Prem (CLP) con Cisco License Central (CLC)?

Introduzione

In questo documento vengono fornite istruzioni per la sincronizzazione delle distribuzioni CLP (Cisco License On-Prem) con Cisco License Central (CLC). Questa procedura è valida sia per i dispositivi Smart Licensing (SL) che per i dispositivi Smart Licensing Using Policy (SLP).

Prerequisiti

Prima di iniziare, verificare di disporre dei seguenti elementi:

- Un account Cisco.com attivo.
- Accesso amministrativo al portale Cisco License On-Prem (CLP).
- Accesso allo Smart Account associato agli account locali.
- L'utente che accede a Cisco License Central (CLC) deve disporre almeno di uno dei seguenti elementi:
 - Utente/Amministratore dello Smart Account.
 - Utente/Amministratore account virtuale.

Passi

Sincronizzazione rete (in linea):

Passaggio 1: Accedere al portale Cisco License On-Prem (CLP) - ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Passaggio 2: Passare all'area di lavoro Gestione licenze dal menu a sinistra.

Risultati fase: Tutti i dettagli relativi all'account Cisco License On-Prem (CLP) sono consolidati su un unico dashboard:

- Nome account locale
- Stato sincronizzazione
- Ultima sincronizzazione
- Smart Account
- Account virtuale
- Licenze
- Dispositivi
- Analisi dei prodotti e altri
- È possibile personalizzare la visualizzazione utilizzando il pulsante Impostazioni in alto a destra.

Passaggio 3: Utilizzare i filtri o la barra di ricerca per individuare l'account locale specifico. Fare clic sull'icona a tre punti nella colonna all'estrema sinistra.

Passaggio 4: Selezionare Avvia sincronizzazione di rete (in linea) dal menu a discesa.

Risultati fase: È possibile monitorare lo stato nella colonna Stato sincronizzazione.

Sincronizzazione manuale (offline):

Passaggio 1: Accedere al portale Cisco License On-Prem (CLP) - ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Passaggio 2: Passare a Area di lavoro gestione licenze dalla barra dei menu a sinistra.

Passaggio 3: Individuare l'account di destinazione utilizzando i filtri o la barra di ricerca, quindi fare clic sull'icona a tre punti nella colonna all'estrema destra.

Passaggio 4: Selezionare Avvia sincronizzazione manuale (offline) dal menu a discesa.

Passaggio 5: Nella finestra popup, fare clic sul collegamento ipertestuale Generate an On-Prem Account synchronization file e salvare il file nel computer locale.

Risultati fase: Il file di utilizzo verrà scaricato nella directory locale

Passaggio 6: Accedere a [Cisco Software Central](#) utilizzando le proprie credenziali Cisco.com.

Passaggio 7: Nella sezione Cisco License Central, fare clic su Access Cisco License Central.

Passaggio 8: Individuare lo Smart Account utilizzando la funzione di ricerca.

Passaggio 9: Passare alla scheda Dispositivi e selezionare Gestione dispositivi in Connessioni dispositivi.

Passaggio 10: Selezionare l'account locale, fare clic sull'icona a tre punti nella colonna a destra e selezionare Carica file di sincronizzazione.

Passaggio 11: Caricare il file generato al punto 5 e fare clic su Avanti.

Passaggio 12: Esaminare le informazioni del file e fare clic su Invia. Una volta visualizzata la pagina di conferma, fare clic su Chiudi.

Passaggio 13: Nella stessa visualizzazione di Gestione dispositivi, fare di nuovo clic sull'icona a tre punti per l'account e selezionare Scarica il file di risposta più recente.

Risultati fase: Il file di risposta più recente verrà scaricato nella directory locale

Passaggio 14: Tornare al portale locale delle licenze Cisco ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Passaggio 15: Passare all'area di lavoro Gestione licenze e ripetere il passaggio 3 per selezionare l'account.

Passaggio 18: Selezionare Avvia sincronizzazione manuale (offline) e caricare il file di risposta

scaricato nel passaggio 13.

Risultati fase: Nella colonna Stato sincronizzazione è indicato lo stato di avanzamento.



Nota: Questa procedura di sincronizzazione è applicabile sia alle periferiche Smart Licensing che Smart Licensing Using Policy (SLP).

Sincronizzazione pianificata:

Passaggio 1: Accedere al portale Cisco License On-Prem (CLP) - ([https://\(IP Address\):8443/#/mainview/](https://(IP Address):8443/#/mainview/)).

Passaggio 2: Passare ad Area di lavoro amministrazione dalla barra dei menu a sinistra.

Passaggio 3: Selezionare la scheda Sincronizzazione, quindi fare clic sulla scheda Sincronizzazione pianificata nella parte superiore della pagina.

Passaggio 4: Selezionare la casella Abilita sincronizzazione pianificata. Configurare i seguenti parametri:

- Data di inizio: Data in cui si desidera che inizi la sincronizzazione pianificata.
- Frequenza: La frequenza con cui deve avvenire la sincronizzazione (ad esempio, giornaliera, settimanale).
- Ora: Ora preferita per la sincronizzazione in UTC (ore e minuti).

Passaggio 5: Fare clic su Applica

Risultati fase: Verrà visualizzato un messaggio di conferma che indica che le impostazioni di sincronizzazione pianificata sono state aggiornate correttamente.

Disattivazione della sincronizzazione pianificata:

Se è necessario disabilitare la sincronizzazione pianificata per un account locale specifico, eseguire la procedura seguente:

Passaggio 1: Passare all'area di lavoro Amministrazione.

Passaggio 2: Selezionare la scheda Sincronizzazione.

Passaggio 3: Individuare l'account locale specifico nell'elenco.

Passaggio 4: Fare clic sull'icona a tre punti nella riga dell'account e selezionare Disabilita sincronizzazione pianificata.

Risoluzione dei problemi

Solo Per Uso Esterno Di Clienti/Partner: Seguire queste istruzioni per risolvere il problema. Per ulteriore assistenza, inoltrare una richiesta di assistenza per la licenza tramite [Cisco Support Case Manager](#).

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).