

Come eliminare gli utenti LDAP

Applicabilità

Splunk Enterprise

Descrizione

Quando si utilizza LDAP per l'autenticazione, gli utenti vengono ancora visualizzati su Splunk dopo l'eliminazione.

Indagine

Splunk Enterprise non rimuove automaticamente l'utente Splunk corrispondente. In genere non si tratta di un problema, ma se l'utente dispone di autorizzazioni globali di qualsiasi tipo, LDAP può generare errori.

Risoluzione

Per eliminare correttamente un utente Splunk:

1. Eseguire il backup della cartella `$HOME/splunk/etc/users/$userid`.
2. Cercare nei file in `$HOME/splunk/etc/apps/` la stringa dell'ID utente per verificare se l'utente possiede ricerche o oggetti con autorizzazioni globali.
3. [Riassegnazione di uno o più oggetti della Knowledge Base condivisi a un nuovo proprietario](#)
4. Nelle teste di ricerca, esaminare `splunkd.log` per verificare che non vi siano errori di autenticazione LDAP associati all'utente.
5. Una volta reindirizzata la proprietà dell'oggetto, è possibile rimuovere in modo sicuro la cartella `$HOME/splunk/etc/users/$userid`.
6. Ricarica impostazioni di configurazione autenticazione > Controlli di accesso > Metodo di autenticazione > LDAP esterno > Ricarica configurazione autenticazione.

Collegamenti correlati

[Rimozione sicura di un utente LDAP da Splunk Enterprise](#)

[Riassegnazione di uno o più oggetti della Knowledge Base condivisi a un nuovo proprietario](#)

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).