

Informazioni sulla sincronizzazione automatica del nome host del computer con il nome dashboard del computer mobile

Sommario

[Introduzione](#)

[Premesse](#)

[Motivi del cambiamento](#)

[Dettagli per le installazioni di nuovi client mobili](#)

[Dettagli per installazioni client mobili esistenti](#)

Introduzione

In questo documento viene descritta la funzionalità Umbrella che sincronizza automaticamente il nome host di un computer con il nome dashboard di un computer comune.

Premesse

Stiamo introducendo una funzionalità semplice che garantisce che i nomi host e le etichette di identità (il nome dell'identità nel dashboard) rimangano sincronizzati l'uno con l'altro. La funzionalità è implementata in modo da semplificarne la manutenzione. Questa funzione è stata attivata per tutti i clienti.

Motivi del cambiamento

In passato, quando il nome host del computer stesso è stato modificato, l'etichetta per il client mobile nel dashboard Umbrella non è stata aggiornata. Si è trattato di un problema importante per la gestione a lungo termine, pertanto sono state adottate alcune misure per eseguire la sincronizzazione. Il resto di questo articolo descrive come il processo funziona effettivamente per i clienti esistenti e per i nuovi clienti.

In qualità di cliente esistente, questa funzionalità è abilitata per l'organizzazione e non può essere disabilitata nel dashboard. Si tratta di un processo back-end da parte nostra. Per i nuovi clienti, questa funzione è attiva dal momento in cui si inizia ad utilizzare Umbrella.

Questa funzionalità funziona sia con le installazioni di client mobili autonomi che con il modulo integrato per AnyConnect, e funziona con tutti i sistemi operativi.

Dettagli per le installazioni di nuovi client mobili

Tutte le installazioni di nuovi client mobili hanno ora 3 proprietà e, quando si installa per la prima volta un client remoto, queste sono le stesse:

- Nome identità: il nome dell'identità così come è nel quadro comandi dell'ombrello; può essere modificata da un amministratore.
- Nome host: il nome host corrente del computer dell'endpoint; viene fornito dal client mobile installato sull'endpoint e aggiornato regolarmente.
- Nome host originale: il nome host al momento della prima installazione del client di roaming.

La proprietà Hostname del client mobile, se modificata nell'endpoint, viene sincronizzata in modo che Identity Name sia uguale a Hostname. L'unica eccezione è costituita dal caso in cui l'amministratore modifichi manualmente il nome dell'identità; un nome di identità personalizzato rimane invariato se il nome host cambia.

Dettagli per installazioni client mobili esistenti

Per le installazioni di client mobili esistenti, esistono tre scenari:

1. Il nome dell'host e il nome dell'identità sono uguali. Non viene eseguita alcuna azione in questo contesto.
2. Il nome host è stato modificato rispetto all'installazione originale. Il nome dell'identità viene aggiornato automaticamente con la proprietà Hostname in modo che corrisponda.
3. Il nome dell'identità è stato modificato manualmente (rinominato) dopo l'installazione originale. La proprietà Hostname viene aggiornata per questa RC, ma il nome dell'identità rimane invariato.

Se hai modificato un nome di identità e devi risincronizzarlo con il nome host, puoi letteralmente cambiarlo di nuovo da solo, ma abbiamo aggiunto un pulsante per renderlo più semplice. Basta fare clic sull'icona di ridenominazione (l'icona della penna) e vedrai l'opzione 'Corrispondenza nome host' in blu:

Roaming Computer Information

Identity Name 

OUT-OF-SYNC-WORKSTATION

OUT-OF-SYNC-WORKSTATION

MATCH HOSTNAME

When matched to Hostname, Identity Name will reflect any changes made to Hostname.

CANCEL


SAVE

Hostname

ACALAOAG-M-M2MK

,Original Hostname

ACALAOAG-M-X2UH



Nota: Le modifiche al nome host non vengono eseguite immediatamente. Quando il vero nome host del computer viene modificato, è possibile aggiornare il dashboard in qualsiasi punto compreso tra alcune ore e 24 ore. Ciò è dovuto al fatto che l'aggiornamento della sincronizzazione è un processo in background che viene eseguito nella base installata e viene eseguito lentamente per garantire la coerenza.

Informazioni su questa traduzione

Cisco ha tradotto questo documento utilizzando una combinazione di tecnologie automatiche e umane per offrire ai nostri utenti in tutto il mondo contenuti di supporto nella propria lingua. Si noti che anche la migliore traduzione automatica non sarà mai accurata come quella fornita da un traduttore professionista. Cisco Systems, Inc. non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza di queste traduzioni e consiglia di consultare sempre il documento originale in inglese (disponibile al link fornito).