

得る方法 Cliqr ユーザ キーをアクセスするために VM を展開したか。

目次

[概要](#)

[得る方法 Cliqr ユーザ キーをアクセスするために VM を展開したか。](#)

概要


カスタム キーが配備の時に提供されなかった場合この資料に cliqr ユーザ keys.pem ファイルを得展開された Virtual Machine (VM) にアクセスするためにそれを使用する方法を記述されています。

得る方法 Cliqr ユーザ キーをアクセスするために VM を展開したか。

デフォルトでユーザがカスタム キーを提供しないでアプリケーションを展開するとき、それは例を展開するために所有者のキーを使用します。

cliqr ユーザ キーを得るために、次の手順に従って下さい:

1. CCM GUI にログインし、プリファレンス無しでイメージに示すようにアプリケーションを展開して下さい。



2. キーは API キーの使用とカール コマンドです Cliqr が例を展開する使用された検索ユーザ キー、この場合取得する、ことができます。

```
curl -k -X GET -H "Accept: application/json" -u cliqradmin:395C1C3A7ACF10D7 "https://<CCM IP>/v1/users/2/keys"
```

出力 :

```
{"apiKey":{"key":"395C1C3A7ACF10D7"},"sshKeys":[{"key":"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\nIv5rX89S7a14MzD3LEAKVWYWmRUxHdMT\n0NjAV6zDCztBgclCM+fYzP89rTTIBN29Rzb9c9H9ZtOWOP1\n/f4y+mF0dzqJgHkGT\nAQKlQ6tX8Ygwu/corazC3gvBoz132RvFR/6hreFpKUDsoqsuo6hXJTua/xyaotmq\nnvPJJoqpXwGZK\nSMVYHFN2USo2gG21fR7bwHChA6DJY5LsmUKngQoTmWdU7x/F2AM1\n9xSudL0vNVZ+fMuB4k3"}]}
```

```
rIAupH6LFArOt+tpl+QIDAQABAoIBAHLRIri6foJERj8e\nB1ljNrPgPwBKcnJ2Cwwf498ivp0dz561FRT3uYdaVqUJWf5X2
51BslXo02FBpZO\ndG2XedaYRx9tBHAPvfm1D742tyxe+gWv19KpOYaApE7CciVdRyG3OrDbM
diH9cJz\nls45GQPOs+oXcNGqCofHhsD8frqXt/qTPOKP78hgx3bomk7N4v/2kRW0v6JfB4/W\ntS8D1B9Ngtq+==\n-----
END RSA PRIVATE KEY-----
\n", "cloudAccountId": "1", "cloudAccountName": "12345678908", "cloudRegionId": "1", "cloud": "Vihar_AWS
_HA-us-east-2"}],
```

3. 出力するために得たらファイルにプライベートキーをコピーして下さい。

```
echo -e "insert keys here" > key.pem && chmod 0400 key.pem
```

注: キーをその開始するからコピーする必要があります -----RSA をに始めて下さい -----
END RSA キー-----\n。これはセキュア シェル (SSH) オプションです。カスタム OS
が展開するために提供される場合ユーザはクラウドinit に調和で変更するかもしれません。

4. key.pem ファイルを使用すること例への SSH。

```
ssh -i user2.pem cliqruser@IP ADDR
```