

Tidal Enterprise Orchestrator : 内容の保存およびオートメーションのパックとの受け渡し

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[オートメーション パック](#)

[オートメーション パックを作成して下さい](#)

[1 サーバから別のものにコンテンツを移動して下さい](#)

[関連情報](#)

概要

このドキュメントでは、他のシステムにコンテンツを保存または送信するために、プロセス作成者が自動化パックを使用できる方法について説明します。

前提条件

[使用するコンポーネント](#)

この文書に記載されている情報は Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 または それ以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな (デフォルト) 設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

[表記法](#)

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

[オートメーション パック](#)

オートメーション パックはコンテンツの制作者と一緒にグループ化し、保存するか、または 1 TEO システムから別のものにコンテンツを転送することを可能にする TEO のコンポーネントです。

[オートメーション パックを作成して下さい](#)

オートメーション パックを作成するために、これらのステップを完了して下さい:

1. **管理 タブ** > 主操作卓の**オートメーション パック**に行ってください。
2. **新しい** > **オートメーション パック**右クリックし、オートメーション パックへのオブジェクトを追加し、『OK』をクリックして下さい。

これは TEO のオートメーション パックを作成し、それへのオブジェクトを設定します。

[1 サーバから別のものにコンテンツを移動して下さい](#)

次の手順を実行します。

1. 現在のオートメーション パックを右クリックし、『Export』を選択して下さい。ローカルハードドライブに .TAP ファイルをエクスポートするためにウィザードに従って下さい。
2. 別の TEO サーバにこの .TAP ファイルを移動して下さい。
3. 新しい TEO サーバでは、**Administration** > **オートメーション パック**に、および右クリックインポート行って下さい。
4. .TAP ファイルを選択し、Import ウィザードに続いて下さい。注: オートメーション パックを通して動作時ユーザを渡すことができません。ただし、他のどのオブジェクトも渡すことができます。

[関連情報](#)

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)