

# Tidal Enterprise Orchestrator : Web HTTP のファイルの保存アクティビティでファイルを受信しない

## 目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[表記法](#)

[お問い合わせ内容](#)

[解決策](#)

[関連情報](#)

## 概要

Web HTTP 保存ファイル アクティビティのまわりのエラーが参照する 見ることは可能性のあるです `Section=ResponseStatusLine`。 その結果、アクティビティのためのファイルは受け取られません。

## 前提条件

### 要件

このドキュメントに関する固有の要件はありません。

### 使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は Tidal Enterprise Orchestrator ( TEO ) に 2.2 またはそれ以降に基づいています。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな ( デフォルト ) 設定で作業を開始しています。 ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

### 表記法

ドキュメント表記の詳細は、『[シスコ テクニカル ティップスの表記法](#)』を参照してください。

## お問い合わせ内容

問題はファイルが Web HTTP 保存ファイルから届かないことです。

### 解決策

ソリューションが、TEO 2.2 で、進行中のユーザ間、メイン サーバ コンフィギュレーション ファイルの設定を追加できます。

次の手順を実行します。

1. Tidal.Automation.Server.Exe.Config ファイルにこの行を追加して下さい

```
:<httpWebRequestuseUnsafeHeaderParsing <system.net> <settings> = /> </settings>  
</system.net>
```

2. ユーザは実際のアクティビティに幾つかの設定を追加できます。たとえば、HTTP ヘッダ コンテンツ の タイプ `application/x www urlencoded` 設定し、

```
userName=tpsuper&password.password=<tpSuperpassword>
```

に HTTP 要求タブの要求 フィールドを設定して下さい注: パスワードは暗号化された文字列への変数参照であるはずです。

### 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)