

ACS ログイン バナーの設定例

目次

[概要](#)

[前提条件](#)

[要件](#)

[使用するコンポーネント](#)

[設定](#)

[確認](#)

[GUI](#)

[CLI](#)

[トラブルシューティング](#)

概要

この資料が Cisco Secure Access Control Server (ACS) リリース 5.4 CLI および GUI のログイン バナーを設定するために必要なプロシージャを記述したものです。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- 最初の ACS 設定
- ACS CLI および GUIアクセス

使用するコンポーネント

この文書に記載されている情報は基づいた on Cisco Secure ACS リリース 5.4 です。


このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす潜在的な影響を十分に理解しておく必要があります。

設定


注: ログイン バナーの前の」および「の後の」「のための文字数制限は 250 文字です。CLI および GUI のための別々のバナーを設定できません。このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、[Command Lookup Tool](#) ([登録ユーザ専用](#)) を使用してください。

ACS CLI および GUI のログイン バナーを設定するために、これらのコマンドを完了して下さい:

1. 「 ログイン バナー メッセージの前のため」「、ACS GUI へのログイン。ワークスペース > ログイン バナーへのナビゲートはおよび」 ログイン バナー メッセージの前に「望まれる入力します。




2. 同じ位置から」、ログイン バナー メッセージの後で「望まれる設定して下さい。




確認

GUI

ログイン バナー メッセージ「の前に」ここに示されているように現われます:




ログイン バナー メッセージ「の後に」ここに示されているように現われます:



CLI

ログイン バナー メッセージ「の前に」ここに示されているように現われます:



ログイン バナー メッセージ「の後は」ここに示されているように現われます:

```
login as: admin
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Hi Welcome to the TAC Network

Unauthorized access is prohibited::
Using keyboard-interactive authentication.
Password:
Last login: Thu May 23 10:30:06 2013 from 10.78.166.137
Copyright(c) 2012 Cisco Systems, Inc. All rights Reserved
Welcome to the TAC Network
ACS52/admin# █
```

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。