

# ESA/WSA/SMA で NTP を追加または変更する方法

## 目次

[概要](#)

[ESA/WSA/SMA で NTP を追加または変更する方法](#)

[CLI](#)

[GUI](#)

[関連情報](#)

[Cisco サポート コミュニティ - 特集対話](#)

## 概要

この資料に Cisco E メール セキュリティ アプライアンス ( ESA ) の Network Time Protocol ( NTP ) サーバ設定を行いか、または修正する方法を Web セキュリティ アプライアンス ( WSA )、セキュリティ マネジメント アプライアンス ( SMA ) 記述されています。

## ESA/WSA/SMA で NTP を追加または変更する方法

NTP サーバ設定は CLI か GUI によって行われるか、または修正することができます。下記の詳細な使用説明書を参照して下さい。

### CLI

```
> ntpconfig
```

```
Currently configured NTP servers:  
No servers currently configured.
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- NEW - Add a server.
  - SOURCEINT - Set the interface from whose IP address NTP queries should originate.
- ```
[ ]> new
```

```
Please enter the fully qualified hostname or IP address of your NTP server.
```

```
[ ]> 172.18.108.15
```

複数の NTP サーバを追加できます。

サーバが既に設定された場合、必要ではないサーバを削除するのに削除を使用して下さい。

注: CLI によって保存することを行う設定へのありとあらゆる変更を忘れないでいて下さい。

### GUI

ブラウザから次によってナビゲートして下さい:

1. システム 管理 > 時間設定 ページへのナビゲート。
2. Edit Settings をクリックします。
3. 方式 セクションを保存する時間では 使用を *Network Time Protocol ( NTP )* 選択して下さい。
4. NTP サーバアドレスを入力し、『Add Row』 をクリックして下さい。複数の NTP サーバを追加できます。
5. NTP サーバをリストから削除するために、ゴミ箱そのサーバのためのアイコン クリックして下さい。
6. NTP クエリにインターフェイスを選択して下さい。これは NTP クエリが起きる必要がある IP アドレスです。
7. 変更を送信し、確定します。

また時間を手動で 設定 することを選択することができます。

1. システム 管理 > 時間設定 ページへのナビゲート。
2. Edit Settings をクリックします。
3. 方式 セクションを保存する時間では 時間を手動で 『Set』 を選択して下さい。
4. 月、日、年、時間、分および秒に入して下さい。
5. AM か PM を選択して下さい。
6. 変更を送信し、確定します。

## 関連情報

- [Cisco E メール セキュリティ アプライアンス ユーザガイド](#)
- [Cisco Web セキュリティ アプライアンス ユーザガイド](#)
- [Ciscoセキュリティ 管理 アプライアンス ユーザガイド](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)