

# Firepower デバイス用および Firepower サービス モジュール用のライセンス キーの取得

## 目次

### [概要](#)

[ライセンスキーを得て下さい](#)

[FMC を使用して下さい](#)

[ASDM を使用して下さい](#)

[関連情報](#)

## 概要


この資料はユーザインターフェイス-FMC および ASDM 両方からの標準的なライセンスのためのライセンスキーを得るためにステップを記述したものです。あらゆる Firepower サービスのための標準的なライセンスを生成するために、ライセンスキーは必要です。Firepower Management Center ( FMC ) またはライセンスキーを判別するために Adaptive Security Device Manager ( ASDM ) を使用できます。

## ライセンスキーを得て下さい

### FMC を使用して下さい

デバイスが Firepower Management Center によって管理される場合、ライセンスキーを見つけるために次の手順に従って下さい:

1. Firepower Management Center へのログイン。
2. システム > ライセンスを > 標準的なライセンス選択して下さい。  
注: FMC が 6.x 以前のバージョンを実行する場合システム > ライセンスを選択して下さい。
3. ライセンスを『Add New』をクリックして下さい。
4. 画面から、ライセンスキーを得て下さい。



Overview Analysis Policies Devices Objects AMP Deploy 20 System Help Global \ admin

Configuration Users Domains Integration Updates Licenses > Classic Licenses Health Monitoring Tools

Add New License

Add Feature License

License Key 66:A0:EC:F9:CE:21:F6

License

Get License Verify License Submit License

If your web browser cannot access the Internet, you must switch to a host with Internet access and navigate to <https://www.cisco.com/go/license>.


Using the license key, 66:A0:EC:F9:CE:21:F6, follow the on-screen instructions to generate a license.

Return to License Page


## ASDM を使用して下さい

デバイスが ASDM によって管理される場合、ライセンスキーを見つけるためにこれらのステップを完了して下さい:

1. ウィンドウの上にある **設定 オプション** を選択して下さい。
2. 左ペインの下部にある **ASA FirePOWER 設定 オプション** を選択して下さい。
3. 左ペインの中央から **ライセンス オプション** を選択して下さい。



4. ライセンスキーを得るために **ライセンス** を『Add New』 をクリックして下さい。



## 関連情報

- [Firepower クイックスタートガイド](#)
- [SireSIGHT システムの認可](#)
- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)