

# CUAC によって進められるライセンスのアクティベーションおよびインストール

## 目次

### [概要](#)

[CUAC 高度ライセンス プロセス](#)

[CUAC 高度のためのデモ/評価ライセンスをアクティブにしてください](#)

[CUAC 高度のための購入されたライセンスをアクティブにしてください](#)

[CUAC 高度のためのアップグレードライセンスをアクティブにしてください](#)

[CUAC 高度サーバでライセンスをインストールするプロシージャ](#)

## 概要

この資料はであるアップグレードおよび新しいインストール カバーされる Cisco Unified Attendant Console ( CUAC ) 新型サーバを認可するためにプロセスを説明したものです、インストール型。

## CUAC 高度ライセンス プロセス

CUAC 高度ライセンスはあらゆるその他のCisco製品より全く異なり、これにより多くの場合不安をどのようにのライセンス プロセスが動作する引き起こします。方法のステップは CUAC 高度サーバライセンスをアクティブにしインストールするここにあります。

CUAC 高度ライセンスをアクティブにするように試みる前に必要とされる情報:

- CUAC 高度 Windows サーバでインストールされるべきです。
- CUAC 高度サーバ Webサイトからの登録コード。これは見つけることができま助けるために > ナビゲート するとき認可します。
- 購入されたライセンスをインストールする場合、ライセンス アクティベーションコード ( LAC )。
- アップグレードライセンス、アップグレード LAC および以前に 登録済みの登録コードまたは LAC インストールすれば。

## CUAC 高度のためのデモ/評価ライセンスをアクティブにしてください

アプリケーションをはじめてインストールするとき、アプリケーションが十分に 10 日間機能するようにします CUAC 高度。この 10 日間期間以降に、デモ/評価ライセンスまたは永続的なライセンスをインストールするオプションがあります。デモ/評価ライセンスは 60 日間有効です。60 日マークが達すればコンソールは永久に認可する必要があります。これは拡張である場合もありません。進む CUAC のための 60 日デモ/評価ライセンスを作成するためにこれをして下さい:

ステップ 1. [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac) に参照して下さい

ステップ 2.このサイトへのログイン ( サイトは Cisco Connection Online ( CCO ) アカウントに接続されませんでしたり、従って登録が必要なら、**詳細**を『register』を選択します )。

ステップ 3 ログオンされる、**評価 ソフトウェア**を『Activate』を選択して下さい。

ステップ 4.再販売業者を選択して下さい ( 再販売業者がないし入力します、**再販売業者**を『Add』を選択し、詳細を )。

ステップ 5.顧客を選択して下さい ( 再販売業者がないし入力します、**顧客**を『Add』を選択し、詳細を )。

ステップ 6.サイトを選択して下さい ( 再販売業者がないし入力します、**サイト**を『Add』を選択し、詳細を )。

ステップ 7.製品バージョン 10.X かバージョン 11.X を選択して下さい。

ステップ 8.**進む CUAC** を選択して下さい。

ステップ 9. CUAC 高度 Webサイトで見つけられる**登録コード**を入力して下さい。

ステップ 10. 『SUBMIT』 をクリックして下さい。

それから CUAC 高度サーバでインストールするべき 60日間評価ライセンス電子メールで送られます。

## CUAC 高度のための購入されたライセンスをアクティブにして下さい

ステップ 1. [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac) に参照して下さい

ステップ 2.このサイトへのログイン ( サイトは CCO アカウントに接続されませんでしたり、従って登録が必要なら、**詳細**を『register』を選択します )。

ステップ 3 ログオンされる、**購入されたソフトウェア**を『Activate』を選択して下さい

ステップ 4.再販売業者を選択して下さい ( 再販売業者がないし入力します、**再販売業者**を『Add』を選択し、詳細を )。

ステップ 5.顧客を選択して下さい ( 再販売業者がないし入力します、**顧客**を『Add』を選択し、詳細を )。

ステップ 6.サイトを選択して下さい ( 再販売業者がないし入力します、**サイト**を『Add』を選択し、詳細を )。

ステップ 7.製品バージョン 10.X かバージョン 11.X を選択して下さい。

ステップ 8.**進む CUCA** を選択して下さい。

ステップ 9. CUAC 新型サーバで見つけられる左端のテキストボックスで**登録コード**を入力して下さい。

ステップ 10.ソフトウェアの発注を与えられたこと **27 文字 LAC** を入力して下さい。

ステップ 11. 『Next』 をクリックして下さい。

手順 12 : [Submit] をクリックします。

それから CUAC 新型サーバでインストールするべき永続的なライセンス電子メールで送られます。

## CUAC 高度のためのアップグレード ライセンスをアクティブにしてください

ステップ 1. [www.cisco.com/go/ac](http://www.cisco.com/go/ac) に参照して下さい

ステップ 2. このサイトへのログイン ( サイトは CCO アカウントに接続されませんでしたり、従って登録が必要なら、**詳細**を 『register』 を選択します )。

ステップ 3 ログオンされる、**購入されたソフトウェア**を 『Activate』 を選択して下さい

ステップ 4. 再販売業者を選択して下さい ( 再販売業者がないし入力します、**再販売業者を追加**し、**詳細**を )。

ステップ 5. 顧客を選択して下さい ( 再販売業者がないし入力します、**顧客**を 『Add』 を選択し、**詳細**を )。

ステップ 6. サイトを選択して下さい ( 再販売業者がないし入力します、**サイト**を 『Add』 を選択し、**詳細**を )。

ステップ 7. 製品バージョン 10.X かバージョン 11.X を選択して下さい。

ステップ 8. **進む CUAC** を選択して下さい。

ステップ 9. CUAC 新型サーバ Web サイトで見つけられる左端のテキストボックスで**登録/マシン語コード**を入力して下さい。

ステップ 10. ソフトウェアの発注を与えられたこと **27 文字 LAC** を入力して下さい。

ステップ 11. 『Next』 をクリックして下さい。

手順 12 : イベントでは、それは型 Unified Communications ソフトウェア サブスクリプション ( UCS ) LAC、これがアップグレード ライセンスのプロンプト表示されます。 [OK] をクリックします。

手順 13 : 以前に 登録済みの CUAC サーバの**登録コード**か **LAC** を入力して下さい。 この情報はライセンス プロセスを完了するために提供する必要があります。

手順 14 : [Submit] をクリックします。

それから CUAC 高度サーバでインストールするべき永続的なライセンス電子メールで送られます。

## CUAC 高度サーバでライセンスをインストールするプロシージャ

ライセンスが生成されれば、インストールのための冗長性グループ ファシリティ ( RGF ) ファイルは CUAC 高度サーバであなたに E-メールを送られます。

ライセンスをインストールするために、次の手順に従って下さい:

ステップ 1: CUAC では進められた Web サイト、**助けるべきナビゲート > 認可します。**

ステップ 2. **登録 File オプション・ ボタン**を選択して下さい。

ステップ 3. **RGF ファイル**および**選定された RGF ファイル**に参照し、次に『Open』 をクリックして下さい。

ステップ 4. 『SAVE』 をクリックして下さい。

ライセンスが検証されれば、CUAC サーバは正常に動作し、永久に認可されます。