



# ESC ポータルを使用した VNF および VM の操作

ポータルを使用して、起動、停止、再起動などの VNF 操作を実行できます。VNF 操作は、展開の状態に応じて、展開された VNF で実行できます。

- [VNF 操作の実行 \(1 ページ\)](#)
- [VM 操作の実行 \(2 ページ\)](#)

## VNF 操作の実行

VNF 操作を実行するには、次の手順を実行します。

### 手順

**ステップ 1** [展開 (Deployments)] を選択します。

**ステップ 2** 展開ページで VNF を選択します。

(注) 操作は、展開の状態に応じて有効になります。

**ステップ 3** テーブルのツールバーから必要な操作をクリックします。実行できる操作のリストについては、次の表を参照してください。

操作を実行するには、VNF が次の展開状態になっている必要があります。

VNF 操作	展開状態
モニタの有効化	非アクティブまたはエラー
モニタの無効化	アクティブ (Active)
VNF の開始	停止 (Stopped)
VNF の停止	アクティブまたは非アクティブ

VNF 操作	展開状態
VNF の再起動	アクティブまたは非アクティブ
VNF の回復	エラー
VNF のモニタと回復（手動リカバリ）	エラー（Error）

## VM 操作の実行

VM 操作を実行するには、次の手順を実行します。

### 手順

**ステップ 1** [展開（Deployments）] を選択します。

**ステップ 2** 展開ページで VNF を選択します。

（注） 操作は、展開の状態に応じて有効になります。

**ステップ 3** [VMグループの表示（View VM Groups）] をクリックします。

**ステップ 4** [VMグループインスタンス（VM Group Instances）] で、操作を選択します。実行できる操作のリストについては、次の表を参照してください。

**ステップ 5** [確認（Confirm）] をクリックします。

操作を実行するには、VM が次の展開状態である必要があります。

VM の操作	展開状態
モニタの有効化	非アクティブまたはエラー
モニタの無効化	アクティブ（Active）
VM の起動	シャットオフ
VM の停止	アクティブまたは非アクティブ
VM のリブート	アクティブまたは非アクティブ
VM の回復	エラー（Error）