



## Image Manager の権限マトリクス

---

次の一連の表には、Image Manager の RBAC（ロールベース アクセス コントロール）権限マトリクスが示されています。

- 表 B-1、「その他のアクション」
- 表 B-2、「イメージ ビュー」
- 表 B-3、「バンドル ビュー」
- 表 B-4、「デバイス ビュー」
- 表 B-5、「ジョブ ビュー」

これらの表に示されている、Image Manager とビュー、アクション、および権限の詳細については、次の URL にある『*User Guide for Cisco Security Manager 4.4*』を参照してください。

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps6498/products\\_user\\_guide\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps6498/products_user_guide_list.html)

表 B-1 その他のアクション

	その他のアクション				
	IM の起動	管理設定の表示	管理設定の変更	設定アーカイブの表示	設定アーカイブの変更
Image Manager の表示	YES	NO	NO	NO	NO
管理設定の表示	NO	YES	NO	NO	NO
デバイスの表示	NO	NO	NO	NO	NO
設定アーカイブの表示	NO	NO	NO	YES	NO
デバイスの変更	NO	NO	NO	NO	NO
Image Manager リポジトリの変更	NO	NO	NO	NO	NO
管理設定の変更	NO	NO	YES	NO	NO
展開	NO	NO	NO	NO	NO
送信 (WF)	NO	NO	NO	NO	NO
承認 (WF)	NO	NO	NO	NO	NO

表 B-2 イメージ ビュー

	イメージ ビュー								
	リポジトリに移動	イメージのダウンロード		インストールウィザードの起動	リリースノートのチェック	アップデートのチェック	リポジトリからの削除	バンドルへの追加	ダウンロード進行状況の表示
		ファイルシステム	CCO						
Image Manager の表示	YES	NO	NO	NO	YES	NO	NO	NO	YES
管理設定の表示	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
デバイスの表示	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
設定アーカイブの表示	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
デバイスの変更	NO	NO	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO
Image Manager リポジトリの変更	YES	YES	YES	NO	NO	YES	YES	YES	YES
管理設定の変更	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
展開	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
送信 (WF)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
承認 (WF)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

表 B-3 バンドル ビュー

	バンドル ビュー			
	バンドル名の表示	バンドル コンテンツの チェック	バンドル コンテンツの 変更	バンドルのインストー ル
Image Manager の表示	YES	YES	NO	NO
管理設定の表示	NO	NO	NO	NO
デバイスの表示	NO	NO	NO	NO
設定アーカイブの表示	NO	NO	NO	NO
デバイスの変更	NO	NO	NO	NO
Image Manager リポジ トリの変更	YES	YES	YES	YES
管理設定の変更	NO	NO	NO	NO
展開	NO	NO	NO	NO
送信 (WF)	NO	NO	NO	NO
承認 (WF)	NO	NO	NO	NO

表 B-4 デバイス ビュー

	デバイス ビュー								
	デバイスとデバイスグループの表示	デバイスインベントリの表示	[Device Detail] タブの表示 : 全部で 4 つ	フラッシュからのイメージの削除	フラッシュからのイメージのダウンロード	イメージインストールウィザードの起動	イメージアップグレードの実行	バンドルへの追加	ダウンロードの表示
Image Manager の表示	YES	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES
管理設定の表示	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
デバイスの表示	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
設定アーカイブの表示	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
デバイスの変更	NO	NO	NO	YES	YES	YES	YES	NO	NO
Image Manager リポジットの変更	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO
管理設定の変更	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
展開	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
送信 (WF)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
承認 (WF)	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO

表 B-5 ジョブビュー

	ジョブビュー										
	ジョブアクション (NWF モード)						追加のジョブオプション (WF モード)				
	ジョブ テー ブルと ジョブ の詳細 の表示 (全部で 3 タブ)	更新	編集	再試行	廃棄	ロール バック	中断	承認	拒否	送信	展開
Image Manager の表示	YES	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
管理設 定の表 示	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
デバイ スの表 示	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
設定 アーカ イブの 表示	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
デバイ スの変 更	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Image Manager リポジ トリの 変更	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
管理設 定の変 更	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
展開	NO	NO	YES	YES	YES	YES	YES	NO	NO	NO	YES
送信 (WF)	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	YES	NO
承認 (WF)	NO	YES	NO	NO	NO	NO	NO	YES	YES	NO	NO