



Multicloud Defense アカウントの管理

- [アカウント（Multicloud Defense テナント）](#)（1 ページ）
- [CDO のユーザーロール](#)（1 ページ）

アカウント（Multicloud Defense テナント）

アカウント情報は、管理者が次の機能を作成および編集するために使用します。

[管理（Administration）]>[管理（Management）]>[アカウント（Account）]に移動します。

CDO のユーザーロール

CDO には、読み取り専用、編集専用、展開専用、管理者、ネットワーク管理者など、さまざまなユーザーロールがあります。ユーザーロールは、各テナントのユーザーごとに設定されます。1 人の CDO ユーザーが複数のテナントにアクセスできる場合、ユーザー ID は同じでも、テナントごとにロールが異なる場合があります。ユーザーは、あるテナントで読み取り専用ロールを持ち、別のテナントでネットワーク管理者ロールを持つ場合があります。インターフェイスまたはマニュアルで読み取り専用ユーザー、管理者ユーザー、ネットワーク管理者ユーザーについて言及されている場合、特定のテナントにおけるそのユーザーの権限レベルが説明されています。

Multicloud Defense のロール

ロールは、Multicloud Defense ポータルを介して Multicloud Defense テナントにアクセスするときにユーザーが実行できる操作に対して重要な役割を果たします。ロールとは一種の特権であり、ユーザーに一連の権限を付与します。

使用可能なロールは次の 3 つです。

- ネットワーク管理者（admin_super）。
- 編集専用管理者（admin_rw）。
- 読み取り専用管理者（admin_read-only）。

権限には次の2つの定義があります。

- 変更：読み取り、書き込み、編集、および削除。
- 読み取り：読み取り専用。

次の表に、各ロールに関連付けられている各設定の権限の概要を示します。

設定	ネットワーク管理者 (admin_super)	編集専用 (admin_rw)	読み取り専用 (admin_read-only)
管理			
ユーザー	変更 (Modify)	変更 (ネットワーク管理者を除く)	読み取り
MFA の有効化/無効化	変更 (Modify)	変更 (ネットワーク管理者を除く)	読み取り
[MFAのリセット (Reset MFA)]	変更 (Modify)	変更 (ネットワーク管理者を除く)	読み取り
API キー	変更 (Modify)	変更 (Modify)	読み取り
ロール	読み取り	読み取り	読み取り
[アカウント (Account)]>[アプリケーションタグ (Application Tags)]	変更 (Modify)	変更 (Modify)	読み取り
[アカウント (Account)]>[電子メールドメイン (Email Domains)]	変更 (Modify)	読み取り	読み取り
[System]	読み取り	読み取り	読み取り
計測	読み取り	読み取り	読み取り
アラートプロファイル			
サービス	変更 (Modify)	変更 (Modify)	読み取り
アラート	変更 (Modify)	変更 (Modify)	読み取り

Multicloud Defense テナント内の1人のユーザーのみにネットワーク管理者ロールを割り当てることができます。このユーザーはアカウントの所有者と見なされ、AWS アカウントまたは Linux root アカウントの所有者と同義です。他のすべてのユーザーには、読み取り/書き込み管理者ロールまたは読み取り専用管理者ロールを割り当てる必要があります。

ネットワーク管理者ロールは Multicloud Defense によって割り当てられ、Multicloud Defense テナントの作成時に作成された最初のユーザーに付与されます。ネットワーク管理者ユーザーに変更が必要な場合は、[Multicloud Defense サポート](#)までお問い合わせください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。