



f クイック スタート ガイド



Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference Release 8.0 with IBM Lotus Sametime Instant Messaging のインストールと使用方法

Installing and Using Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference Release 8.0 with IBM Lotus Sametime Instant Messaging

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意 (www.cisco.com/jp/go/safety_warning/) をご確認ください。

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

- 1 [Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging のインストール \(P.2\)](#)
- 2 [Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging の設定 \(P.3\)](#)
- 3 [Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging のアンインストール \(P.3\)](#)

- 4 Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging での会議の開始 (P.4)
- 5 Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging での会議への参加 (P.4)

1 Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging のインストール

Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging は、Sametime Connect クライアントから直接インストールされます。

始める前に

- Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging をインストールする前に、Sametime Connect **7.5.1**、**8.0**、**8.0.1**、または **8.0.2** をインストールします。
- ディスクに少なくとも 5 MB の空き容量があることを確認します。
- ポップアップ ブロックを無効にします。

手順

- ステップ 1** [Sametime Connect] ウィンドウで [Tools] > [Plug-Ins] > [Install Plug-ins] を選択します。
 - ステップ 2** [Install/Update] ウィンドウで [Search for new features to install] オプション ボタンを選択します。
 - ステップ 3** [Next] を選択します。
 - ステップ 4** 次のいずれかの手順を完了して更新サイトを追加します。
 - **Sametime Connect 7.5.1** の場合は、[New Remote Site] を選択します。
 - **Sametime Connect 8.0**、**8.0.1**、**8.0.2** の場合は、[Add Remote Location] を選択します。
 - ステップ 5** [Next] を選択します。これは、初めて新機能を検索してインストールするときだけに必要です。
 - ステップ 6** [New Update Site] ウィンドウで次の手順を完了します。
 - [Name] フィールドに、「Cisco Lotus Sametime Connect Plug-ins」と入力します。
 - [URL] フィールドに、Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging をホストしている更新サイト (Cisco Unified MeetingPlace アプリケーション サーバ) の完全 URL アドレスを入力します。この情報が手元にない場合は、Lotus Sametime 管理者または Cisco Unified MeetingPlace 管理者に問い合わせてください。
 - ステップ 7** [Install] ウィンドウで [Finish] を選択します。
[Updates] ウィンドウが開き、[Cisco Lotus Sametime Connect Plug-ins] の下に 1 つの更新が表示されます。
 - ステップ 8** [Cisco Lotus Sametime Connect Plug-ins] ツリーを展開します。
 - ステップ 9** [Cisco Unified Communications] ツリーを展開します。
 - ステップ 10** [Unified MeetingPlace click to conference with Lotus Sametime IM] チェックボックスをオンにします。
 - ステップ 11** [Next] を選択します。
 - ステップ 12** [I accept the terms of the license agreement] オプション ボタンを選択します。
 - ステップ 13** [Next] を選択します。
 - ステップ 14** [Finish] を選択します。
プラグインにまだ署名がないため、機能確認の警告メッセージが表示されます。
 - ステップ 15** [Install All] を選択します。
 - ステップ 16** [Yes] を選択して再起動します。
-

2 Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging の設定

始める前に

次の情報については、システム管理者に問い合わせてください。

- Cisco Unified MeetingPlace の Web サーバ名
- Cisco Unified MeetingPlace および Sametime Connect へのサイン インに使用するユーザ名およびパスワード

手順

ステップ 1 [Sametime Connect] ウィンドウで [File] > [Preferences] を選択します。

ステップ 2 [Cisco] ツリーを展開します。

ステップ 3 [MeetingPlace] を選択します。

ステップ 4 [サーバの追加 (Add Server)] を選択します。

[MeetingPlace サーバ プロファイルの追加 (Add a MeetingPlace Server Profile)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 5 **MeetingPlace Web** サーバ名を入力します。この情報が手元にない場合は、Cisco Unified MeetingPlace 管理者に問い合わせてください。

ステップ 6 Cisco Unified MeetingPlace 資格情報を定義します。次のオプションから選択します。

- デフォルトでは、[Sametime の資格情報と同じ (Same as my Sametime credentials)] が選択されています。これは、Sametime Connect へのサイン インに使用するユーザ名とパスワードが、Cisco Unified MeetingPlace へのサイン インに使用するユーザ名とパスワードと同じであることを示しています。
- Sametime Connect と Cisco Unified MeetingPlace のサイン イン情報が異なる場合は、ユーザ名とパスワードを入力するためのオプションを選択します。

ステップ 7 [OK] を選択します。

3 Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging のアンインストール

Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging は、Sametime Connect クライアントからアンインストールできます。

手順

ステップ 1 [Sametime Connect] ウィンドウから、[Tools] > [Plug-Ins] > [Manage Plug-ins] を選択します。

ステップ 2 [Unified MeetingPlace click to conference with Lotus Sametime IM] をオンにします。

ステップ 3 [Available Tasks] の下の [Disable] リンクを選択します。

ステップ 4 この機能を無効にするかどうかを確認するメッセージが表示されたら、[OK] を選択します。

ステップ 5 Sametime Connect の再起動を指示するメッセージが表示されたら、[Yes] を選択します。

4 Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging での会議の開始

Sametime Connect チャット セッション内から、連絡先リストに記載されている任意のメンバーまたはグループとの会議を開始できます。連絡先がこのプラグインをインストールしている場合は、チャット ウィンドウの下部に [会議に参加 (Join meeting)] パネルが表示されます。連絡先がこのプラグインをインストールしていなくても、会議に参加リンクをクリックすれば出席できます。

手順

ステップ 1 タスク バーの [Cisco Unified MeetingPlace] (赤いドア) アイコンをクリックして、Sametime Connect チャット 開始ウィンドウから会議を開始します。チャット開始ウィンドウに、会議への招待がリンク付きで自動的に表示されます。

Sametime Connect チャット ウィンドウを展開すると、下部に [会議に参加 (Join meeting)] パネルが表示されます。

ステップ 2 [会議に参加 (Join meeting)] パネルには、次のオプションがあります。

- 自分の電話番号を編集する (使用可能な場合)。
- 会議の Web 部分に参加するかどうかを選択する。必要に応じて [Web 会議室を起動する (Launch web meeting room)] チェックボックスをオフにすることもできます。

ステップ 3 [接続 (Connect)] を選択します。

ステップ 2 での選択内容に応じて、Cisco Unified MeetingPlace から電話がかかってくるか、または Web ブラウザに Web 会議室が開かれます。

5 Cisco Unified MeetingPlace Click-to-Conference with IBM Lotus Sametime Instant Messaging での会議への参加

手順

ステップ 1 Cisco Unified MeetingPlace 会議への招待を受信すると、チャット ウィンドウの下部に [会議に参加 (Join meeting)] パネルが表示されます。

ステップ 2 Sametime Connect チャット ウィンドウからゲストとして会議に参加するか、または次のいずれかのオプションを完了します。

- 会議をホストしている Cisco Unified MeetingPlace サーバのプロファイルを設定する。
- Cisco Unified MeetingPlace サーバにサインインできるように Sametime 資格情報を有効にする。

ステップ 3 [会議に参加 (Join meeting)] パネルには、次のオプションがあります。

- 自分の電話番号を編集する (使用可能な場合)。
- 会議の Web 部分に参加するかどうかを選択する。必要に応じて [Web 会議室を起動する (Launch web meeting room)] チェックボックスをオフにすることもできます。

ステップ 4 [接続 (Connect)] を選択します。

手順 3 での選択内容に応じて、Cisco Unified MeetingPlace から電話がかかってくるか、または Web ブラウザに Web 会議室が開かれます。

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。
各オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (www.cisco.com/go/offices) をご覧ください。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

© 2010 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Copyright © 2010–2011, シスコシステムズ合同会社.
All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。



シスコシステムズ合同会社
〒 107-6227 東京都港区赤坂 9-7-1 ミッドタウン・タワー
<http://www.cisco.com/jp>
お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255 (フリーコール、携帯・PHS 含む)
電話受付時間：平日 10:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>