



## ライセンスおよびセールス キー

この付録では、Cisco VXC Manager のライセンスについて説明します。セールス キーをアクティブ化する詳細な手順の説明もあります。



(注)

Cisco VXC クライアントの管理に、Cisco VXC Manager のライセンス キーは必要ありません。この項は、Cisco VXC Manager との相互運用にライセンスが必要な、サードパーティ製品にのみ適用されません。

## ライセンスと証明書の管理

Cisco VXC Manager を使用して、ライセンスおよび証明書を管理できます。

証明書の期限をトラッキングするには、「[Certificate Expiration Tracker の使用法](#)」(P.7-106) を参照してください。

## Cisco VXC Manager セールス キーの管理

Cisco VXC Manager を使用して、必要に応じてセールス キーを表示、追加、アップグレード、および削除できます。

### セールス キーの詳細の表示


Administrator Console のツリー ペインで [Configuration Manager] を展開し、[Licensing] をクリックします。表示するセールス キーを右クリックして [Properties] を選択し、ライセンスの詳細を表示します。

### セールス キーの追加

#### 手順

- ステップ 1** Administrator Console のツリー ペインで [Configuration Manager] をクリックし、[Licensing] を右クリックして [New] > [License] を選択し、License Wizard を開きます。

図 F-1 ライセンスの追加ウィザード



- ステップ 2** 追加するライセンスのセールス キーを入力（またはコピーアンドペースト）し、[Next] をクリックして [Success] ページを開きます。
- ステップ 3** [Finish] をクリックして [Licensing details] ペインを開きます。ここに、新しいアクティブ化されていない Cisco VXC Manager セールス キーが表示されます。
- ステップ 4** セールス キーのアクティブ化の手順に従って、このセールス キーをアクティブ化します。

## セールス キーのアクティブ化



### 注意

必ず Administrator Console (MMC スナップイン) をインストールしたサーバでアクティベーションを実行します (アクティベーション コードを入力します)。

次の注意事項に従ってください。


### 手順

- ステップ 1** Administrator Console (MMC スナップイン) をインストールしたサーバのデスクトップで、Cisco VXC Manager アイコンをダブルクリックして、Cisco VXC Manager Administrator Console を開きます。
- ステップ 2** ツリー ペインで Configuration Manager を展開し、[Licensing] を選択して、アクティブ化されていない Cisco VXC Manager セールス キーを詳細ペインに表示します。




**ヒント** セールス キーがすでにアクティブ化されている場合は ([Activated] と表示されている場合)、ここで中止できます。

図 F-2 Cisco VXC Manager Administrator Console – Licensing



**ステップ 3** アクティブ化されていない Cisco VXC Manager セールス キーを右クリックし、[Activate] を選択して Licensing Wizard を開きます。

図 F-3 Licensing Wizard



**ステップ 4** オンライン Cisco VXC Manager ライセンス フォームで使用するため、セールス キーおよびアクティブ化されていないキーの番号をメモします。



**ヒント** Administrator Console (MMC スナップイン) をインストールしたサーバからインターネットにアクセスできる場合、セールス キーおよびアクティブ化されていないキーの番号を Licensing Wizard の [Key Information] エリアからオンライン Cisco VXC Manager ライセンス フォームにコピーアンドペーストできます。

**ステップ 5** インターネットにアクセスできるサーバで、ブラウザを使用して <https://www.rapportlicensing.com/clientframe/rapport.aspx> のオンライン Cisco VXC Manager ライセンス フォームを開きます。

図 F-4 ライセンス フォーム

The screenshot shows a web browser window titled 'Activate Rapport - Windows Internet Explorer'. The address bar shows 'https://www.rapportlicensing.c...'. The page content is a registration form with the following fields:

- Company Name:
- First Name:
- Last Name:
- Address:
- City:
- State:  or Province:
- Country:
- Zip/Postal Code:
- Phone Number:
- Company Email:
- Email Address:
- Verify email:
- Sale Key:
- Unactivated Key:
- Security Certificate:

At the bottom of the form is a button labeled 'Get Activation Code'.

- ステップ 6** 情報を入力してフォームを完成させます（セールス キーおよびアクティブ化されていないキーが正しいことを確認し、[Security Certificate] には大文字の B を入力してください）。
- ステップ 7** フォームに入力したら、[Get Activation Code] をクリックして、アクティベーション コードを表示します（登録された電子メール アドレス宛に、アクティベーション コードが記載された電子メールも送信されます）。
- ステップ 8** Administrator Console（MMC スナップイン）をインストールしたサーバの Licensing Wizard で、[Activation Code] フィールドにアクティベーション コードを入力（またはコピーアンドペースト）してから [Next] をクリックすると、詳細ペインが開いて、セールス キーが [Activated] と表示されます。

## Cisco VXC Manager セールス キーの削除

Administrator Console のツリー ペインで [Configuration Manager] を展開し、[Licensing] をクリックします。削除するセールス キーを右クリックして [Delete] を選択し、[Yes] をクリックして確定します。