



Dialed Number Analyzer サービス

Dialed Number Analyzer は、Cisco Unified Communications Manager の一部としてインストールされます。詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』を参照してください。

Dialed Number Analyzer は、Cisco Unified Communications Manager 上の機能サービスとしてインストールできます。この章では、サービスのアクティブ化、非アクティブ化、起動、および停止の方法、および Dialed Number Analyzer へのログイン方法について説明します。

- [ログイン, 1 ページ](#)
- [Dialed Number Analyzer サービスのアクティブ化, 2 ページ](#)
- [Dialed Number Analyzer の起動と停止, 3 ページ](#)
- [Dialed Number Analyzer の非アクティブ化, 4 ページ](#)
- [関連項目, 4 ページ](#)

ログイン

ここでは、リモートサーバから Dialed Number Analyzer にログインする手順について説明します。

手順

- ステップ 1** DNA にアクセスするには、Cisco Unified Communications Manager Serviceability にアクセスし、[ツール (Tools)] > [Dialed Number Analyzer] を選択します。
また、次の URL も使用できます。

`https://<cm-machine>/dna`

この <cm-machine> には、Dialed Number Analyzer をインストールするノード名または IP アドレスを指定します。

[ネットワーク パスワードの入力 (Enter Network Password)] ダイアログが表示されます。

- ステップ 2** [ユーザ名 (User Name)] フィールドに、有効なユーザ ID を入力します。
ユーザ ID には Unified CMAdministrator を使用します。
- ステップ 3** [パスワード (Password)] フィールドに、そのマシンの Unified CMAdministrator ログイン ID に対応するパスワードを入力します。
- ステップ 4** [OK] をクリックします。
- ステップ 5** これで、Dialed Number Analyzer にログインしました。
-

関連トピック

[関連項目, \(4 ページ\)](#)

Dialed Number Analyzer サービスのアクティブ化

Dialed Number Analyzer は、サービスとしてインストールされた後、自動的に起動します。ツールのステータスを確認することで、サービスが起動していることを確認できます。

Dialed Number Analyzer サービスのアクティブ化や非アクティブ化を実行するには、Cisco Unified Communications Manager Serviceability を適切な URL でアクセスして使用します。サービスをアクティブ化するには、次の手順を使用します。

手順

- ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager Serviceability にアクセスします。
- ステップ 2** [ツール (Tools)] > [サービス アクティベーション (Service Activation)] を選択します。
[サービス アクティベーション (Service Activation)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 3** [Unified CM Services] リストから [Cisco Dialed Number Analyzer] を選択し、[保存 (Save)] をクリックします。
(注) サービスがすでにアクティブな場合、[アクティベーション ステータス (Activation Status)] に [アクティブ (Activated)] と表示されます。
- ステップ 4** サービスがアクティブになり、[アクティベーション ステータス (Activation Status)] 列に [アクティブ (Activated)] とステータスが表示されます。
(注) DNA サービスはアクティブになると自動的に起動します。サービスの停止、起動、または再起動については、[Dialed Number Analyzer の起動と停止, \(3 ページ\)](#) を参照してください。
(注) Dialed Number Analyzer は、サービスが起動されるたびに Cisco Unified Communications Manager データベースと同期します。
-

関連トピック

[関連項目, \(4 ページ\)](#)

Dialed Number Analyzer の起動と停止

Dialed Number Analyzer サービスは、Cisco Unified Communications Manager Serviceability を使用してアクティブ化された後、自動的に起動します。ここでは、Dialed Number Analyzer サービスを停止または再起動する手順について説明します。

手順

-
- ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager Serviceability で、[ツール (Tools)] > [コントロールセンターの機能サービス (Control Center - Feature Services)] を選択します。
[コントロールセンターの機能サービス (Control Center - Feature Services)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [サーバ (Servers)] ドロップダウン リスト ボックスから、Cisco Unified Communications Manager サーバを選択します。
Dialed Number Analyzer が、[Unified CM Services] の [サービス名 (Service Name)] 列のリストに表示されます。
- (注) Dialed Number Analyzer を [Dialed Number Analyzer サービスのアクティブ化](#)、(2 ページ) に従ってアクティブにしている場合、[ステータス (Status)] に [アクティブ (Activated)] と表示されます。
- ステップ 3** Dial Number Analyzer に対応するチェックボックスをオンにします。
- ステップ 4** Dialed Number Analyzer サービスを再起動する場合は、[再起動 (Restart)] をクリックします。
サービスが再起動し、「サービスの再起動に成功しました (Service Successfully Restarted)」というメッセージが表示されます。
- ステップ 5** Dialed Number Analyzer サービスを停止する場合は、[停止 (Stop)] をクリックします。
サービスが停止し、「サービスの停止に成功しました (Service Successfully Stopped)」というメッセージが表示されます。
- ステップ 6** 停止した Dialed Number Analyzer サービスを起動する場合は、[開始 (Start)] をクリックします。
サービスが起動し、「サービスの起動に成功しました (Service Successfully Started)」というメッセージが表示されます。
-

関連トピック

[関連項目](#)、(4 ページ)

Dialed Number Analyzer の非アクティブ化

Dialed Number Analyzer サービスは、不要なときは非アクティブにすることができます。ここでは、Dialed Number Analyzer サービスを非アクティブにし、ツールからログアウトする手順について説明します。

手順

-
- ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager Serviceability で、[ツール (Tools)] > [サービスアクティベーション (Service Activation)] を選択します。
[サービス アクティベーション (Service Activation)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 2** [サーバ (Servers)] ドロップダウン リスト ボックスから、Cisco Unified Communications Manager サーバを選択します。
Dialed Number Analyzer が、[Unified CM Services] の [サービス名 (Service Name)] 列のリストに表示されます。[ステータス (Status)] には [アクティブ (Activated)] と表示されています。
- ステップ 3** [Dial Number Analyzer] に対応するチェックボックスをオフにし、[保存 (Save)] をクリックします。
サービスが非アクティブになり、[ステータス (Status)] 列に [非アクティブ (Deactivated)] とステータスが表示されます。

Dialed Number Analyzer を終了するには、サービスを停止してから、ブラウザ ウィンドウを閉じます。

関連トピック

[関連項目, \(4 ページ\)](#)

関連項目

- [ログイン, \(1 ページ\)](#)
- [Dialed Number Analyzer サービスのアクティブ化, \(2 ページ\)](#)
- [Dialed Number Analyzer の起動と停止, \(3 ページ\)](#)
- [Dialed Number Analyzer の非アクティブ化, \(4 ページ\)](#)

その他の Cisco ドキュメント

- 『Installing Cisco Unified Communications Manager』
- 『Cisco Unified Communications Manager System Guide』
- 『Cisco Unified Communications Manager Administration Guide』

- 『Cisco Unified Communications Manager Serviceability System Guide』
- 『Cisco Unified Communications Manager Serviceability Administration Guide』

