



Microsoft Outlook プラグインのインストール

Microsoft Outlook から Cisco Unified MeetingPlace Express の会議をスケジュールするには、ご使用のコンピュータに Microsoft Outlook プラグイン対応の Cisco Unified MeetingPlace Express をインストールして、Microsoft Outlook で新しい会議の要求を作成したときに、[MeetingPlace] タブが表示されるようにする必要があります。このタブを使用して、Cisco Unified MeetingPlace Express のスケジュール作成フォームにアクセスします。

システム管理者が、ご使用のシステムに Microsoft Outlook プラグインをすでにインストールしている可能性があります。Microsoft Outlook プラグインがインストールされているかどうかを確認するには、Microsoft Outlook を開いて会議の要求を作成します。[MeetingPlace] タブが表示されない場合、ご使用のシステムは Microsoft Outlook から Cisco Unified MeetingPlace Express の会議をスケジュールできるように設定されていません。

設定の状況に応じて、Microsoft Outlook プラグインをダウンロードしてください。次の項目を参照してください。

- [Microsoft Outlook プラグインのダウンロード \(P.2-2\)](#)
- [Cisco Unified MeetingPlace Express サーバの追加と編集 \(P.2-3\)](#)

Microsoft Outlook プラグインをダウンロードできない場合は、システム管理者に連絡してください。

Microsoft Outlook プラグインのダウンロード

Microsoft Outlook プラグインをダウンロードするためのリンクは、エンドユーザ インターフェイスの [参加] ページおよび [スケジュール] ページの右下隅にあります。

開始する前に

- Microsoft Outlook および Microsoft Office のアプリケーションをすべて閉じてください。

手順

-
- ステップ 1** [Outlook プラグインのダウンロード] をクリックします。
 - ステップ 2** [ファイルのダウンロード - セキュリティの警告] ダイアログボックスで、[保存] をクリックします。
 - ステップ 3** デスクトップに進み、[保存] をクリックします。
 - ステップ 4** デスクトップで、setup.exe というファイルをダブルクリックします。
 - ステップ 5** [Cisco Unified MeetingPlace Express for Outlook] ダイアログボックスで、[OK] をクリックしてインストールを開始します。
 - ステップ 6** インストールが完了したときに開くダイアログボックスで、[OK] をクリックします。
 - ステップ 7** Microsoft Outlook を再起動します。
-

Cisco Unified MeetingPlace Express サーバの追加と編集

Microsoft Outlook プラグインは、デフォルト サーバで事前設定されています。しかし、次の手順でサーバの情報を追加または編集できます。

開始する前に

- 開いている予定をすべて閉じます。

手順

ステップ 1 Microsoft Outlook で、[ツール] > [オプション ...] に進みます。

ステップ 2 [MeetingPlace] タブをクリックします。

ステップ 3 Cisco Unified MeetingPlace Express サーバを追加するには、[追加 ...] をクリックします。Cisco Unified MeetingPlace Express サーバを編集するには、そのサーバをハイライトして [編集] をクリックします。

ステップ 4 次の情報を入力するか、変更します。

- [名前] フィールドにある、ご使用のサーバ接続の名前。
- [サーバ URL] フィールドにある、会議をスケジュールする際に使用する Cisco Unified MeetingPlace Express サーバの URL。http://<サーバ名>/outlook/mpe のような形式になります。



(注) 該当する Cisco Unified MeetingPlace Express サーバの URL が分からない場合には、システム管理者にお問い合わせください。

ステップ 5 [OK] をクリックします。

ステップ 6 もう一度 [OK] をクリックします。

Microsoft Outlook のオフライン作業

Microsoft Outlook からオフラインで Cisco Unified MeetingPlace Express 会議をスケジュールできます。ただし、会社のネットワークに接続した状態で、Microsoft Outlook をオフライン アクセスに設定しておく必要があります。Microsoft Outlook を設定してオフラインで作業する際は、Microsoft Outlook のドキュメントを参照してください。

オフラインで作業中に会議をスケジュールする場合、会議の通知は Microsoft Exchange サーバに再接続するまで送信トレイに入ったままになります。再接続すると、通知は招待した人々に送信されます。

