



着信 ACL

アクセス コントロール リスト (ACL) では、Cisco Unified Presence Server へアクセスできるホストおよびドメインを制御するパターンを設定できます。

着信 ACL エントリの検索

ネットワークに ACL エントリが複数存在する場合があります。Cisco Unified Presence Server では、具体的な検索条件に基づいて特定の着信 ACL エントリを検索することができます。特定の ACL エントリを検索するには、次の手順を実行します。



(注) ブラウザセッションでの作業中、クライアントマシンの cookie により、検索/一覧表示の設定が保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻る、あるいは、ブラウザを閉じてから新しいブラウザウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence Server の検索の設定がシステムで維持されます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified Presence Server] > [プロキシサーバ] > [着信 ACL] の順にクリックします。

[許可されている着信ホストの検索と一覧表示 (Find and List Allowed Incoming Hosts)] ウィンドウが表示されます。ドロップダウンリストボックスを使用して ACL エントリを検索します。

ステップ 2 ドロップダウンリストボックスから、アドレスパターンに対する次のいずれかの検索条件を選択します。

- が次の文字列で始まる
- が次の文字列を含む
- が次の文字列と等しい
- が次の文字列で終わる
- が空である
- が空ではない

ステップ 3 必要に応じて適切な検索テキストを指定し、[検索] をクリックします。



ヒント データベースに登録されているすべての ACL エントリを検索するには、検索テキストを入力せずに [検索] をクリックします。

検出された ACL エントリのリストが表示されます。

ステップ 4 レコードのリストから、検索条件に一致する ACL エントリをクリックします。

選択した ACL エントリがウィンドウに表示されます。

追加情報

P.11-4 の「関連項目」を参照してください。

着信 ACL の設定

この項では、Cisco Unified Presence Server データベースで、着信 ACL エントリを追加または更新する方法について説明します。

手順

ステップ 1 次のいずれかのタスクを実行します。

- 着信 ACL エントリを追加するには、[Cisco Unified Presence Server] > [プロキシサーバ] > [着信 ACL] の順に選択し、[新規追加] をクリックします。
- 着信 ACL エントリを更新するには、P.11-2 の「着信 ACL エントリの検索」の手順に従い ACL エントリを検索します。

[プロキシアクセスコントロールリストの設定 (Proxy Access Control List Configuration)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 表 11-1 の説明に従って適切な設定を入力します。

ステップ 3 データを保存するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [保存] アイコンをクリックします (または、ウィンドウの下部に表示される [保存] ボタンをクリックします)。

追加情報

P.11-4 の「関連項目」を参照してください。

着信 ACL の設定値

表 11-1 で、着信 ACL の設定値について説明します。関連する手順については、P.11-4 の「関連項目」を参照してください。

表 11-1 着信 ACL の設定値

フィールド	説明
説明 (Description)	このパラメータは、ACL エントリの一般的な説明を指定します。
アドレス パターン (Address Pattern)	このパラメータは、着信ホストまたはドメインのアドレスやパターンを、IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名のいずれかで指定します。

着信 ACL エントリの削除

この項では、着信 ACL エントリの削除方法について説明します。

手順

-
- ステップ 1** P.11-2 の「[着信 ACL エントリの検索](#)」の手順に従い ACL エントリを検索します。
- ステップ 2** 一致するレコードのリストから、削除する ACL エントリを選択します。
- ステップ 3** ACL エントリを削除するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される **[選択項目の削除]** アイコンをクリックします（または、ウィンドウの下部に表示される **[選択項目の削除]** ボタンをクリックします）。

ACL エントリが使用中でない場合は、Cisco Unified Presence Server により、その ACL エントリが削除されます。ACL エントリが使用中の場合は、メッセージが表示されます。

追加情報

P.11-4 の「[関連項目](#)」を参照してください。

関連項目

- [着信 ACL エントリの検索 \(P.11-2\)](#)
- [着信 ACL の設定 \(P.11-3\)](#)
- [着信 ACL エントリの削除 \(P.11-4\)](#)