



MeetingPlace プロファイル

Cisco MeetingPlace プロファイルのウィンドウを使用して、プライマリ サーバ、スタンバイ サーバ、プロファイルに関連付けられているユーザなど、Cisco MeetingPlace に関連する設定値を設定します。このウィンドウを使用して特定のプロファイルを検索し、個々の設定値を変更できます。

Cisco MeetingPlace プロファイルの検索

ネットワークに Cisco MeetingPlace プロファイルが複数存在する場合があるため、Cisco Unified Presence では、具体的な検索条件に基づいて特定の Cisco MeetingPlace プロファイルを検索することができます。特定の Cisco MeetingPlace プロファイルを検索するには、次の手順を実行します。



(注)

ブラウザ セッションでの作業中、クライアント マシンの cookie により、検索 / 一覧表示の設定が保存されます。他のメニュー項目に移動してからこのメニューに戻るか、ブラウザを閉じてから新しいブラウザ ウィンドウを開くと、検索の設定を変更するまで、Cisco Unified Presence の検索の設定がシステムで維持されます。

手順

ステップ 1 [アプリケーション] > [Cisco Unified Personal Communicator] > [MeetingPlace プロファイル] の順に選択します。

[MeetingPlace プロファイルの検索と一覧表示 (Find and List MeetingPlace Profiles)] ウィンドウが表示されます。アクティブ (優先) クエリーのレコードもウィンドウに表示される場合があります。

ステップ 2 データベースのすべてのレコードを検索するには、ダイアログボックスが空であることを確認して、[ステップ 3](#)に進みます。

レコードをフィルタリングするかまたは検索します。

- 最初のドロップダウン リスト ボックスから検索パラメータを選択します。
- 2 番目のドロップダウン リスト ボックスから検索パターンを選択します。
- 必要に応じて適切な検索テキストを指定します。



(注) 検索条件を追加するには、[+] ボタンをクリックします。検索条件を追加すると、指定したすべての検索条件に一致するレコードが検索されます。検索条件を削除するには、[-] ボタンをクリックして最後に追加した検索条件を削除するか、[フィルタのクリア] ボタンをクリックして追加したすべての検索条件を削除します。

ステップ 3 [検索] をクリックします。

一致するすべてのレコードが表示されます。[ページあたりの行数] ドロップダウン リストボックスで異なる値を選択すると、各ウィンドウに表示する項目の数を変更できます。



(注) 対象のレコードの隣にあるチェックボックスをオンにしてから [選択項目の削除] をクリックすると、複数のレコードをデータベースから削除できます。[すべてを選択] をクリックしてから [選択項目の削除] をクリックすると、この選択で設定可能なすべてのレコードを削除できます。

ステップ 4 表示されるレコードのリストから、表示対象となるレコードのリンクをクリックします。



(注) ソート順序を逆にするには、必要に応じて、リストのヘッダーにある上向きまたは下向きの矢印をクリックします。

選択した項目がウィンドウに表示されます。

追加情報

P.26-5 の「[関連項目](#)」を参照してください。

Cisco MeetingPlace プロファイルの設定

この項では、Cisco Unified Presence データベースで Cisco MeetingPlace プロファイルを追加または更新する方法について説明します。

手順

ステップ 1 次のいずれかのタスクを実行します。

- Cisco MeetingPlace プロファイルを追加するには、[アプリケーション]>[Cisco Unified Personal Communicator]>[MeetingPlace プロファイル]の順に選択し、[新規追加]をクリックします。
- Cisco MeetingPlace プロファイルを更新する場合、P.26-1 の「Cisco MeetingPlace プロファイルの検索」の手順に従ってプロファイルを検索します。

[MeetingPlace プロファイルの設定 (MeetingPlace Profile Configuration)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 2 表 26-1 の説明に従って適切な設定を入力します。

ステップ 3 ユーザと Cisco MeetingPlace プロファイルを関連付けるには、[プロフィールにユーザを追加]をクリックします。

[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 データベースのすべてのレコードを検索するには、ダイアログボックスが空であることを確認して、[ステップ 5](#)に進みます。

レコードをフィルタリングするかまたは検索します。

- 最初のドロップダウン リスト ボックスから検索パラメータを選択します。
- 2 番目のドロップダウン リスト ボックスから検索パターンを選択します。
- 必要に応じて適切な検索テキストを指定します。



(注) 検索条件を追加するには、[+] ボタンをクリックします。検索条件を追加すると、指定したすべての検索条件に一致するレコードが検索されます。検索条件を削除するには、[-] ボタンをクリックして最後に追加した検索条件を削除するか、[フィルタのクリア] ボタンをクリックして追加したすべての検索条件を削除します。

ステップ 5 [検索] をクリックします。

一致するすべてのレコードが表示されます。[ページあたりの行数] ドロップダウン リストボックスで異なる値を選択すると、各ウィンドウに表示する項目の数を変更できます。

ステップ 6 レコードのリストから、Cisco MeetingPlace プロファイルに追加するユーザをクリックするか、または [すべてを選択] をクリックします。

ステップ 7 ユーザを Cisco MeetingPlace プロファイルへ追加するには、[選択項目の追加] をクリックします。

ステップ 8 [ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウで、[閉じる] をクリックします。

- ステップ 9** データを保存して Cisco MeetingPlace プロファイルをデータベースに追加するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される **[保存]** アイコンをクリックします (または、ウィンドウの下部に表示される **[保存]** ボタンをクリックします)。

追加情報

P.26-5 の「[関連項目](#)」を参照してください。

Cisco MeetingPlace プロファイルの設定値

表 26-1 で、Cisco MeetingPlace プロファイルの設定パラメータについて説明します。関連する手順については、P.26-5 の「[関連項目](#)」を参照してください。

表 26-1 Cisco MeetingPlace プロファイルの設定パラメータ

フィールド	説明
名前	このパラメータは、Cisco MeetingPlace プロファイルの名前を指定します。 最大文字数：128
説明	このパラメータは、Cisco MeetingPlace プロファイルの一般的な説明を示します。 最大文字数：128
プライマリ MeetingPlace サーバ (Primary MeetingPlace Server)	このパラメータは、プライマリ Cisco MeetingPlace サーバを指定します。ドロップダウンリストで、定義済の Cisco MeetingPlace サーバから選択できます。
バックアップ MeetingPlace サーバ (Backup MeetingPlace Server)	このパラメータは、バックアップ Cisco MeetingPlace サーバを指定します。ドロップダウンリストで、定義済の Cisco MeetingPlace サーバから選択できます。バックアップ Cisco MeetingPlace サーバは 2 つ指定できます。

Cisco MeetingPlace プロファイルの削除

この項では、Cisco MeetingPlace プロファイルの削除方法を説明します。

手順

-
- ステップ 1** P.26-1 の「[Cisco MeetingPlace プロファイルの検索](#)」の手順に従い Cisco MeetingPlace プロファイルを検索します。
- ステップ 2** 一致するレコードのリストから、削除する Cisco MeetingPlace プロファイルを選択します。
- ステップ 3** プロファイルを削除するには、ウィンドウの左上隅のツールバーに表示される [選択項目の削除] アイコンをクリックします（または、ウィンドウの下部に表示される [選択項目の削除] ボタンをクリックします）。

Cisco MeetingPlace プロファイルが使用中でない場合は、Cisco Unified Presence により削除されます。Cisco MeetingPlace プロファイルが使用中の場合は、メッセージが表示されます。

追加情報

P.26-5 の「[関連項目](#)」を参照してください。

関連項目

- [Cisco MeetingPlace プロファイルの検索](#) (P.26-1)
- [Cisco MeetingPlace プロファイルの設定](#) (P.26-3)
- [Cisco MeetingPlace プロファイルの削除](#) (P.26-5)

