



ドメイン ネーム設定の設定

[System Domain Name Settings] ページで次の作業を実行します。

- Cisco Unified SIP Proxy があるドメインとホスト名を指定します。「[DNS サーバの変更](#)」を参照してください。
- Domain Name Settings (DNS) サーバを追加します。「[DNS サーバの追加](#)」を参照してください。
- DNS サーバを削除します。「[DNS サーバの削除](#)」を参照してください。

DNS サーバの変更

DNS サーバの名前または IP アドレスが変更になった場合に DNS サーバを変更するには、次の手順を使用します。

始める前に

次の情報を用意します。

- Cisco Unified SIP Proxy システムのホスト名。
- DNS サーバのドメイン名と IP アドレス。

手順

-
- ステップ 1** [System] > [Domain Name Settings] を選択します。
[Domain Name Settings] ページが表示されます。
- ステップ 2** アプリケーション ファイルに格納された、サーバのホスト名またはドメイン名を変更します。
- ステップ 3** [Apply] をクリックします。
-

次の作業

設定を保存し、リロードします。「[Administration Control Panel の使用](#)」を参照してください。

関連項目

[「ドメイン ネーム設定の設定」](#) の目次ページに戻る

DNS サーバの追加

システムがプライマリ ドメイン ネーム サーバにアクセスできない場合に使用される代替宛先サーバとして、追加の DNS サーバを入力します。

制約事項

最大 4 個の DNS サーバを持つことができます。

手順

-
- ステップ 1** [System] > [Domain Name Settings] を選択します。
[Domain Name Settings] ページが表示されます。
 - ステップ 2** [Domain Name Service (DNS) Servers] の下にある [Add] をクリックします。
[Add a DNS server] ページが表示されます。
 - ステップ 3** サーバの IP アドレスを入力します。
 - ステップ 4** [Add] をクリックします。
-

次の作業

設定を保存し、リロードします。「[Administration Control Panel の使用](#)」を参照してください。

関連項目

「[ドメイン ネーム設定の設定](#)」の目次ページに戻る

DNS サーバの削除

手順

-
- ステップ 1** [System] > [Domain Name Settings] を選択します。
[Domain Name Settings] ページが表示されます。
 - ステップ 2** 削除する DNS サーバの隣のチェックボックスをオンにします。
 - ステップ 3** [Delete] をクリックします。
 - ステップ 4** プロンプトで [OK] をクリックします。
-

次の作業

設定を保存し、リロードします。「[Administration Control Panel の使用](#)」を参照してください。

関連項目

「[ドメイン ネーム設定の設定](#)」の目次ページに戻る