



license コマンド

- [license smart deregister](#) (1 ページ)
- [license smart register idtoken <token> \[force\]](#) (2 ページ)
- [license smart renew auth](#) (2 ページ)
- [license smart renew ID](#) (2 ページ)
- [smart transport direct](#) のライセンス (3 ページ)
- [license smart transport gateway <URL>](#) (3 ページ)
- [license smart transport proxy <プロキシサーバ><プロキシポート>](#) (4 ページ)
- [スマート初期化のライセンス](#) (4 ページ)
- [ライセンスのスマート予約の有効化](#) (5 ページ)
- [ライセンスのスマート予約の無効化](#) (5 ページ)
- [スマート許可証予約要求](#) (5 ページ)
- [license smart reservation cancel](#) (6 ページ)
- [ライセンススマート予約インストール "<認証-コード>"](#) (6 ページ)
- [ライセンススマート予約インストールファイル <url>](#) (6 ページ)
- [license smart reservation return](#) (7 ページ)
- [license smart reservation return authorization "<承認コード>"](#) (7 ページ)
- [ローカルライセンス スマート エクスポート 要求 <exportfeaturename>](#) (8 ページ)
- [ライセンス スマート エクスポートはローカルに戻ります <exportfeaturename>](#) (8 ページ)
- [ライセンスのスマートエクスポートのキャンセル](#) (9 ページ)

license smart deregister

Unified Communications Manager でスマート ライセンスの登録を解除し、Cisco Smart Software Manager から製品を削除するには、このコマンドを使用します。

license smart deregister

コマンドモード 管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

license smart register idtoken <token> [force]

このコマンドを使用して、ID トークンにより Unified Communications Manager を Cisco Smart Software Manager に登録します。

license smart register idtoken <token> [force]

コマンドモード

管理者 (admin:)

要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

license smart renew auth

ライセンス使用情報を手動で更新するには、このコマンドを使用します。

license smart renew auth

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

license smart renew ID

ライセンス登録を手動で更新するには、このコマンドを使用します。

license smart renew ID

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

smart transport direct のライセンス

次のコマンドを使用して、ライセンス使用状況を情報として Cisco Smart Software Manager に直接送信するようにスマート ライセンス機能を設定します。これはデフォルト設定です。

license smart transport direct

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager



(注) 次のコマンドは、Unified Communications Manager が Cisco Smart Software Manager またはサテライトから登録解除されたときに実行されます。

license smart transport gateway <URL >

次のコマンドを使用して、スマート ライセンス機能を設定しオンプレミスのトランスポートゲートウェイまたは Smart Software Manage のサテライトを介して、ライセンス使用状況情報を Cisco Smart Software Manager に送信します。この設定は、製品がインターネットにアクセスできない場合に使用されます。

license smart transport gateway <URL>

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager



(注) 次のコマンドは、Unified Communications Manager が Cisco Smart Software Manager またはサテライトから登録解除されたときに実行されます。

license smart transport proxy <プロキシサーバ><プロキシポート>

次のコマンドを使用して、HTTP または HTTPS プロキシを介して Cisco Smart Software Manager と通信するようにスマートライセンス機能を設定します。

<proxy-server> - プロキシサーバ IP アドレス/ホスト名

<proxy-port> - プロキシサーバポート

license smart transport proxy <proxy-server> <proxy-port>

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager



(注) 次のコマンドは、Unified Communications Manager が Cisco Smart Software Manager から登録解除されたときに実行されます。

スマート初期化のライセンス

このコマンドを使用して、信頼されたストアとメモリからすべてのライセンス情報を消去します。評価期間のカウントダウン、特定ライセンス予約 (SLR) シーケンス番号は除きます。

license smart factory reset

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Cisco Unified Communications Manager

ライセンスのスマート予約の有効化

ライセンス予約機能を有効にするには、このコマンドを使用します。

license smart reservation enable

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

ライセンスのスマート予約の無効化

ライセンス予約機能を無効にするには、このコマンドを使用します。

license smart reservation disable

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

スマート許可証予約要求

このコマンドを使用して、Unified Communications Manager 製品から予約要求コードを生成します。

license smart reservation request

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

license smart reservation cancel

このコマンドを使用して、製品要求コードに対する Cisco Smart Software Manager から取得した承認コードがインストールされる前に、予約プロセスをキャンセルします。

license smart reservation cancel

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

ライセンススマート予約インストール "< 認証-コード >"

Cisco Smart Software Manager で生成されたライセンス予約承認コードをインストールするには、このコマンドを使用します。

license smart reservation install "<authorization-code>"

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

ライセンススマート予約インストールファイル <url >

Cisco Smart Software Manager で生成されたライセンス予約承認コードファイルをインストールするには、このコマンドを使用します。

license smart reservation install-file <url>

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。



(注) url は、次の形式の SFTP サーバ上における認証コードファイルで必須パスです。

```
sftp://<ホスト名/IP>:<port>/<承認コード ファイルへのパス>
```

license smart reservation return

このコマンドを使用して、ライセンスを仮想アカウントプールに返却する際に Cisco Smart Software Manager に入力する必要がある返却コードを生成します。

license smart reservation return**コマンドモード**

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象：Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

license smart reservation return authorization "<承認コード>"

このコマンドを使用して、コマンドラインで指定された認証コードを使用してリターンコードを生成します。仮想アカウントプールにライセンスを返すには、そのリターンコードを Cisco スマートソフトウェアマネージャに入力する必要があります。

license smart reservation return authorization "<authorization-code>"**コマンドモード**

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル：4

アップグレード時の使用：可能

適用対象 : Unified Communications Manager および Cisco Unity Connection。

ローカルライセンススマートエクスポート要求 < exportfeaturename >

このコマンドを使用すると、スマートアカウントを使用している、輸出制限の対象となるユーザは、Cisco Smart Software Manager またはサテライトから規制上の輸出許可を要求することができます。

Cisco Smart Software Manager またはサテライトから規制対象となる輸出承認が利用可能になると、このコマンドは輸出承認キーを返し、輸出制御の対象となる機能を製品上で有効化します。

license smart export request local <exportfeaturename>



- (注)
- Unified Communications Manager の輸出制限機能名は <CUCM_Export_Restricted_Authorization_Key> です
 - Cisco Unity Connection の輸出制限機能名は <CUC_Export_Restricted_Authorization_Key> です

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unity Connection。

ライセンススマートエクスポートはローカルに戻ります < exportfeaturename >

このコマンドを使用すると、以前に要求した輸出規制の対象となる許可を Cisco Smart Software Manager またはサテライトに返却できます。エクスポート制限機能のエクスポート認証キーがシステムから削除されます。

license smart export return local <exportfeaturename>



- (注)
- Unified Communications Manager の輸出制限機能名は <CUCM_Export_Restricted_Authorization_Key> です
 - Cisco Unity Connection の輸出制限機能名は <CUC_Export_Restricted_Authorization_Key> です

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unity Connection。

ライセンスのスマートエクスポートのキャンセル

このコマンドを使用すると、スマートアカウントを使用している、輸出制限が適用されるユーザは、Cisco Smart Software Manager またはサテライトに対する以前に失敗した輸出要求または返却について、自動再試行を取り消すことができます。

license smart export cancel

コマンドモード

管理者 (admin)

要件

コマンド特権レベル : 4

アップグレード時の使用 : 可能

適用対象 : Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unity Connection。

