



# ブランディングのカスタマイズ

---

- [ブランディングの概要](#) (1 ページ)
- [ブランディングの前提条件](#) (1 ページ)
- [ブランディングの有効化](#) (2 ページ)
- [ブランディングの無効化](#) (2 ページ)
- [ブランディング ファイルの要件](#) (3 ページ)

## ブランディングの概要

ブランディング機能を使用すると、IM およびプレゼンスサービスのカスタマイズされたブランディングを適用できます。ブランディングのカスタマイズは、Cisco ユニファイド CM IM and プレゼンス管理のログインおよび設定ウィンドウに表示されます。追加または変更できる項目には次のものがあります。

- 企業ロゴ
- 背景色
- 枠線色
- フォントの色

## ブランディングの前提条件

指定されたフォルダ構造とファイルを含むブランディング zip ファイルを作成する必要があります。詳細については、「[ブランディング ファイルの要件](#) (3 ページ)」を参照してください。

## ブランディングの有効化

IM and プレゼンスサービスクラスタのブランディングのカスタマイズを有効にするには、次の手順を使用します。SAML SSO が有効になっている場合でも、ブランディングの更新が表示されます。

### 始める前に

Im and プレゼンスサービスがアクセスできる場所に、IM およびプレゼンスのカスタマイズを使用してブランディングファイルを保存します。

### 手順

**ステップ 1** Cisco Unified IM and Presence OS の管理にログインします。

**ステップ 2** [ソフトウェアアップグレード (Software Upgrades)] > [ブランディング (Branding)] を選択します。

**ステップ 3** リモート サーバを参照し、branding.zip ファイルを選択します。

**ステップ 4** [ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。

**ステップ 5** [ブランディングの有効化 (Enable Branding)] をクリックします。

(注) また、**utils branding enable** CLI コマンドを実行して、ブランディングを有効にすることもできます。

**ステップ 6** 変更内容を表示するには、ブラウザを更新します。

**ステップ 7** すべての IM and Presence サービスのクラスタ ノードでこの手順を繰り返します。

## ブランディングの無効化

IM and プレゼンスサービスクラスタのブランディングを無効にするには、次の手順を使用します。



(注) ブランディングを無効にするには、特権レベル4のアクセス権を持つマスター管理者アカウントを使用する必要があります。これは、インストール時に作成されるメインの管理者アカウントです。

## 手順

- ステップ1 Cisco Unified IM and Presence OS の管理にログインします。
- ステップ2 [ソフトウェアアップグレード (Software Upgrades)] > [ブランディング (Branding)] を選択します。
- ステップ3 [ブランディングの無効化 (Disable Branding)] をクリックします。
- (注) また、**utils branding disable** CLI コマンドを実行して、ブランディングを無効にすることもできます。
- ステップ4 変更内容を表示するには、ブラウザを更新します。
- ステップ5 すべての IM and Presence サービスのクラスタ ノードでこの手順を繰り返します。

## ブランディング ファイルの要件

カスタマイズされたブランディングをシステムに適用する前に、仕様に従って Branding.zip ファイルを作成します。リモート サーバ上で、ブランディング フォルダを作成し、指定されたコンテンツをフォルダに入れます。すべてのイメージファイルとサブフォルダを追加したら、フォルダ全体を圧縮し、ファイルを branding.zip として保存します。

ヘッダーに勾配効果を作成するために、ヘッダーに単一のイメージを使用するか、または6つのイメージの組み合わせを使用するかに応じて、フォルダ構造に2つのオプションがあります。

表 1: フォルダ構造オプション

ブランディング オプション	フォルダ構造
単一ヘッダー オプション	<p>ヘッダーの背景 (吹き出し項目3) に1つのイメージが必要な場合は、ブランディング フォルダに次のサブフォルダとイメージファイルが含まれている必要があります。</p> <pre> Branding (folder)   cup (folder)     BrandingProperties.properties (properties file)     brandingHeader.gif (652*1 pixel)     ciscoLogo12pxMargin.gif (44*44 pixel) </pre>

ブランディング オプション	フォルダ構造
グレーディング ヘッダー オプション	ヘッダーの背景（吹き出し項目 3、4、5）に勾配イメージを作成する場合は、勾配効果を作成するために6つの個別のイメージファイルが必要です。ブランディング フォルダには、これらのサブフォルダとファイルが含まれている必要があります。  Branding (folder) cup (folder) BrandingProperties.properties (file) brandingHeaderBegLTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderBegRTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderEndLTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderEndRTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderMidLTR.gif (652*1 pixel image) brandingHeaderMidRTR.gif (652*1 pixel image) ciscoLogo12pxMargin.gif (44*44 pixel image)

### ユーザインターフェイスのブランディング オプション

次の画像に、[Cisco Unified CM IM and Presence Administration] ユーザインターフェイスのブランディング オプションを示します。

図 1: 管理ログイン画面のブランディング オプション





図 2: 管理ログイン中の画面のブランディング オプション



次の表では、上記のスクリーンキャプチャのコールアウト項目をカスタマイズする方法について説明します。

表 2: ユーザーインターフェイスのブランディングオプション

項目	説明	ブランディングの編集
ログイン画面イメージ		
1	企業ロゴ (Company Logo)	IM and Presence サービスインターフェイスにロゴを追加するには、会社のロゴを次のファイル名で44x44 ピクセルイメージとして保存します。  ciscoLogo12pxMargin.gif (44*44 ピクセル)
2	ヘッダーの Unified CM IM and Presence Administration のテキスト	header.heading.color
3	ヘッダーの背景 (採点オプション-左)	ヘッダーイメージに対して採点効果を適用する場合は、左側に次のイメージを使用します。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• brandingHeaderBegLTR.gif (652 x 1 ピクセル)</li> <li>• brandingHeaderBegLTR.gif (652 x 1 ピクセル)</li> </ul>

項目	説明	ブランディングの編集
4	ヘッダーバックグラウンド	<p>ヘッダーに単一のイメージを使用する場合は、次のようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• brandingHeaderMidLTR.gif (652 x 1 ピクセル)</li> </ul> <p>それ以外の場合、採点効果があるヘッダーを作成する場合は、次の画像を使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• brandingHeaderMidLTR.gif (652 x 1 ピクセル)</li> <li>• brandingHeaderMidRTR.gif (652 x 1 ピクセル)</li> </ul>
5	ヘッダーの背景 (採点オプション-右)	<p>ヘッダーに対して採点効果を使用する場合は、次の画像を右側のヘッダーに使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• brandingHeaderEndLTR (652 x 1 ピクセル)</li> <li>• brandingHeaderEndRTR (652 x 1 ピクセル)</li> </ul>
6	ナビゲーション テキスト	header.navigation.color
7	[移動 (Go) ] ボタン	header.go.font.color header.go.background.color
8	ユーザ名およびパスワードのテキスト	splash.loginfield.color
9	ログインボタンとリセットボタン	splash.button.text.color splash.button.color
10	背景下の色 : 右側	splash.hex.code.3
11	背景下の色 : 左側	splash.hex.code.2
12	Banner	splash.hex.code.1
<b>ログイン後イメージ</b>		
13	ログインしているユーザテキスト (たとえば、「admin」ユーザ)	header.text.bold.color
14	検索、情報、ログアウトリンク	header.link.color

項目	説明	ブランディングの編集
15	リンク区切り線	header.divider.color
16	バナーの Unified CM IM and Presence Administration のテキスト (ログイン後)	splash.login.text.color
17	システムのバージョンおよび VMware インストールのテキスト	splash.version.color

### ブランディング プロパティの編集例

ブランディングプロパティは、プロパティファイル (BrandingProperties.properties) に 16 進コードを追加することで編集できます。プロパティ ファイルは HTML ベースの 16 進コードを使用します。たとえば、ナビゲーションテキスト項目 (吹き出し項目 #6) の色を赤に変更する場合は、プロパティ ファイルに次のコードを追加します。

```
header.navigation.color="#FF0000"
```

このコードで、header.navigation.color は編集するブランディングプロパティで、"#FF0000" は新しい設定 (赤) です。





## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。