レガシー リリースからのアップグレード

- レガシー リリースからのアップグレードおよび移行 （1 ページ）

レガシー リリースからのアップグレードおよび移行

最新リリースからの直接アップグレードや移行がサポートされない場合、次の手順を使用できます。

- Unified CM OS の管理インターフェイスまたは Cisco Prime Collaboration Deployment（PCD）のアップグレード タスクを使用して、中間リリースに直接アップグレードを実行する
- PCD 移行タスクを使用して、中間リリースから最新リリースへの移行を実行する

次の表の開始リリースを検索し、それを使用してアップグレードプロセスと移行プロセスの手順で使用可能な中間リリースを特定します。中間リリースを特定した後、次の手順のリンクを使用して、そのリリースのマニュアルを検索します。

開始リリースがリストされていない場合、複数の中間リリースへのアップグレードを必要とする可能性があります。http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cucm/compat/ccmcompmatr1.html#pgfId-391518 の「Supported Upgrade Paths To/From Table」を参照してください。

表 *1* : 従来のリリースからリリース *12.0(1)* へのアップグレード

インストールされているバージョン	**MCS** ハードウェア上のこのバージョンへのアップグレード	仮想マシン上のこのバージョンへの移行
Uinified Communications Manager リリース		

インストールされているバージョン	MCS ハードウェア上のこのバージョンへのアップグレード	仮想マシン上のこのバージョンへの移行
4.x	Unified Communications Manager Data Migration Assistant（DMA）を使用した 6.1(5)、7.1(3)、または 7.1(5) への移行 中間リリースのソフトウェア互換性マトリックスを確認して最新リリースからサポートされるアップグレード パスを検索するか、上記リンクの「Supported Upgrade Paths To/From Table」を参照してください。	12.x への PCD 移行
5.1(2) 5.1(3) 6.0(x) 6.1(1) 6.1(2) 6.1(3) 6.1(4)	6.1(5) または 7.1(3) への直接アップグレード	12.x への PCD 移行
7.0(1) 7.1(2)	7.1(3)、7.1(5)、8.0(x)、8.5(1)、または 8.6(2)	12.x への PCD 移行
Cisco Unified Presence リリース		
8.0(x)	8.5(4) への直接アップグレード	12.0(1) への PCD 移行
Uinified Communications Manager Business Edition リリース		
Business Edition 3000（BE3000） Business Edition 5000（BE5000）	これらの展開では、Unified Communications Manager リリース 12.x へのアップグレードおよび移行はサポートされません。これらの製品から現行の Unified Communications Manager リリースへのアップグレードについては、新規インストールを実施することを推奨しています。	

手順

ステップ 1 中間リリースのアップグレードマニュアルを参照して、手順に従ってシステムをアップグレードします。

- Unified Communications Manager のアップグレード ドキュメントについては、http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-guides-list.html を参照してください。
- インスタント メッセージングとプレゼンス（旧称 Cisco Unified Presence）のアップグレード ドキュメントについては、http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-presence/products-installation-guides-list.html を参照してください。

ステップ 2 http://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html の『*Cisco Prime Collaboration Deployment Administration Guide*』を参照して、最新リリースへの PCD 移行を実行します。