

Evolved Programmable Network Manager 셀 암호 업데이트

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[구성](#)

[설정](#)

[다음을 확인합니다.](#)

소개

이 문서에서는 EPNM 서버의 셀 비밀번호를 업데이트하는 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 다음 항목에 대해 알고 있는 것이 좋습니다.

- EPNM(Evolved Programmable Network Manager)
- 현재 셀 암호

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- EPNM 소프트웨어 버전 7.x

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성



참고: 이 프로세스에서는 현재 셀 비밀번호를 알아야 합니다

설정

1단계. EPNM CLI에 관리자로 로그인합니다.

2단계. "shell disable" 명령을 실행하고 프롬프트가 표시되면 현재 셸 비밀번호를 입력합니다.

```
<#root>
```

```
epnm/admin#
```

```
shell disable
```

```
Enter shell access password :
```

```
shell access is disabled
```

```
epnm/admin#
```

3단계. "shell" 명령을 실행하고 프롬프트가 표시되면 새 셸 비밀번호를 입력합니다.

```
<#root>
```

```
epnm/admin#
```

```
shell
```

```
Shell access password is not set  
Configure password for shell access
```

```
Password :  
Password Again :
```

```
Shell access password is set  
Run the command again to enter shell  
epnm/admin#
```

다음을 확인합니다.

업데이트된 비밀번호로 "shell" 명령을 실행하여 Linux 셸로 이동하는지 확인합니다.

```
<#root>
```

```
epnm/admin#
```

```
epnm/admin#
```

```
shell
```

```
Enter shell access password :
```

Starting bash shell ...

ade #

ade #

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.