

# SSM 온프레미스 NAT 활성화

## 목차

---

외부 고객/파트너 전용: 이러한 지침은 고객/파트너가 문제를 해결하기 위한 조치를 직접 수행할 수 있도록 돕기 위해 제공됩니다. 고객/파트너에게 지침에서 문제가 발생하는 경우, 해당 고객/파트너에게 라이선싱 지원(<https://www.cisco.com/go/scm>)으로 케이스를 열어 [문제](#)를 해결하도록 안내하십시오. 라이선싱 지원 팀 외부의 내부 Cisco 리소스인 경우 이러한 작업을 직접 수행하지 마십시오.

Q: 네트워크에 NAT(Network Address Translation) 라우터가 있습니다. NAT 뒤에 있는 디바이스를 사용하여 SSM 온프레미스 애플리케이션과 통신할 수 있습니까?

A: 예, NAT는 SLP 디바이스에 지원됩니다.

활성화하려면

1단계: SSM 온프레미스 열기

2단계: Admin Workspace(관리 작업 영역) > Settings(설정) > CSLU로 이동합니다.

3단계: NAT Setup Off 토글 버튼을 NAT Setup On으로 전환합니다. NAT 설정은 기본적으로 비활성화되어 있습니다.

4단계: Save를 클릭합니다.

문제 해결:

이 프로세스에 문제가 발생하여 해결할 수 없는 경우 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용하여 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 라이선싱 케이스를 여십시오.

이 문서의 내용에 대한 피드백은 [여기에 제출하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.