

내 장치에 SLAC (Smart Licensing Authorization Code) 코드를 생성하는 방법

목차

외부 고객/파트너 전용: 이러한 지침은 고객/파트너가 문제를 해결하기 위한 조치를 직접 수행할 수 있도록 돕기 위해 제공됩니다. 고객/파트너에게 지침에서 문제가 발생하는 경우, 해당 고객/파트너에게 라이선싱 지원(<https://www.cisco.com/go/scm>)으로 케이스를 열어 [문제](#)를 해결하도록 안내하십시오. 라이선싱 지원 팀 외부의 내부 Cisco 리소스인 경우 직접 이러한 작업을 수행하지 마십시오.

시작하기 전에 다음을 확인하십시오.

- 활성 Cisco.com 계정
- 특권 EXEC 모드에서 Show license UDI 명령
- SLAC가 필요한 장치 목록
- Smart/Virtual Account 액세스
- Enforce License는 Virtual Account에서 사용할 수 있어야 합니다.

Enforced 라이선스를 사용하려면 사용자는 CSSM 포털에서 SLAC를 생성한 다음 디바이스에 인증 코드를 설치해야 합니다. SLAC가 디바이스에 설치되지 않은 경우 사용자는 디바이스에 적용된 기능을 사용할 수 없습니다

1단계: [Cisco Software Central](#)로 이동하여 cisco.com 접속 정보를 사용하여 로그인합니다.

2단계: 오른쪽 상단 모서리의 Smart Account Selector에서 Smart Account를 선택합니다

3단계: Smart Software Manager 섹션에서 Manage Licenses(라이선싱 관리)를 클릭합니다.

4단계: Inventory(인벤토리) 탭으로 이동한 다음 VA를 선택하고 Product Instances(제품 인스턴스) 탭을 클릭합니다.

5단계: Authorize License-Enforced Features(라이선싱 시행 기능 권한 부여) 버튼을 클릭합니다.

6단계: Choose Devices(디바이스 선택) 섹션에서 요구 사항에 따라 Single Device(단일 디바이스) 또는 Multiple Device(다중 디바이스)를 선택합니다

단일 디바이스에 대한 SLAC를 생성하려면

- Display Name(표시 이름)에서 디바이스 이름 지정
- PID와 일련 번호를 입력하고 Next(다음)를 클릭합니다

- 해당 Reserve(예약) 열에서 라이선스를 선택하고 수량을 입력한 후 Next(다음)를 클릭합니다
- device-type(디바이스 유형) 드롭다운에서 device(디바이스)를 선택합니다. Continue를 클릭합니다.
- Generate Authorization Code(인증 코드 생성)를 클릭합니다.
- 인증 코드를 다운로드하고 .csv 파일로 저장

여러 디바이스에 대한 SLAC를 생성하려면(이 경우 업로드할 .csv 파일이 있어야 함)

- Single Device(단일 디바이스)라고 표시된 드롭다운 목록에서 Multiple Devices(다중 디바이스)로 선택 사항을 변경합니다
- Browse(찾아보기)를 클릭하고 SLAC가 필요한 제품 인스턴스 목록이 포함된 .csv 파일로 이동합니다
- Next(다음)를 클릭합니다. (업로드되면 디바이스 목록이 CSSM에 표시됩니다. 기본적으로 모든 디바이스가 선택됩니다.)
- 각 제품 인스턴스에 필요한 라이선스 수량을 지정하고 Next(다음)를 클릭합니다. (정책 환경을 사용하는 Smart Licensing에서 내보내기 제어 또는 적용 라이선스에 대한 SLAC를 요청하는 경우 각 제품 인스턴스에 대해 하나의 SLAC만 필요합니다.
- Reserve Licenses를 클릭합니다. (Download Authorization Codes(인증 코드 다운로드) 버튼이 표시됩니다.)
- device-type(디바이스 유형) 드롭다운에서 device(디바이스)를 선택합니다. Continue를 클릭합니다.
- Download Authorization Codes(인증 코드 다운로드)를 클릭하여 모든 디바이스에 대한 SLAC가 있는 이 .csv 파일을 다운로드합니다.
- 닫기를 클릭합니다.

7단계: 디바이스에 SLAC 설치

문제 해결:

1. Virtual Account에 예약할 라이선스가 표시되지 않습니까? 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용하여 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 라이선싱 케이스를 엽니다.
2. SLAC 코드를 생성하려고 할 때 오류가 발생합니까? SoftwareLicensing 옵션을 사용하여 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 라이선싱 케이스를 엽니다.
3. 디바이스가 현재 SLR/PLR을 사용 중인 경우 SRAP 이미지를 업그레이드한 후 SLAC를 생성해야 합니까? 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용하여 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 라이선싱 케이스를 엽니다.

이 프로세스에 문제가 발생하여 해결할 수 없는 경우 소프트웨어 라이선싱 옵션을 사용하여 [SCM\(Support Case Manager\)](#)에서 라이선싱 케이스를 여십시오.

이 문서의 내용에 대한 피드백은 [여기에 제출하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.