

Cisco CLP(License On-Prem) 구축에서 NAT(Network Address Translation)를 활성화하려면 어떻게 해야 할까요?

소개

이 문서에서는 Cisco CLP(License On-Prem)에서 NAT(Network Address Translation)를 활성화하는 단계별 프로세스를 지정합니다.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- Cisco Smart Account
- Smart Account 또는 Virtual Account에 액세스할 수 있는 유효한 CCO 사용자 ID 및 비밀번호입니다.
- Cisco CLP(License On-Prem)에 대한 관리자 액세스

단계

NAT는 SLP 디바이스에서 지원됩니다. 활성화하려면

1단계: Cisco CLP(Licensing On-Prem)를 열고 Admin Workspace([https://\(IP Address\)/8443/admin/#/mainview](https://(IP Address)/8443/admin/#/mainview))로 이동합니다.

2단계: 설정을 클릭하고 CSLU 탭으로 이동합니다.

3단계: Enable NAT (Network Address Translation) setup(NAT(Network Address Translation) 설정 활성화) 확인란을 선택하여 설정을 활성화합니다. 이 기능은 기본적으로 비활성화되어 있습니다

4단계: 적용을 클릭합니다.

문제 해결

외부 고객/파트너 전용: 다음 지침에 따라 문제를 해결하십시오. 추가 지원이 필요한 경우 [Cisco Support Case Manager](#)를 통해 라이선스 지원 요청을 [시작하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.