

Cisco CLP(License On-Prem) 구축에서 디바이스를 하나의 로컬 VA(Virtual Account)에서 다른 VA로 전송하려면 어떻게 해야 합니까?

소개

이 문서에서는 Cisco CLP(License On-Prem) 구축 시 동일한 온프레미스 어카운트 내의 한 로컬 가상 어카운트에서 다른 가상 어카운트로 하나 이상의 디바이스를 전송하기 위한 단계별 프로세스에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 항목이 있는지 확인합니다.

- Cisco Smart Account
- 관련 Smart 또는 Virtual Account에 대한 액세스 권한이 있는 유효한 CCO 사용자 ID 및 비밀번호.
- Cisco CLP(License On-Prem) 포털에 대한 관리자 액세스

단계

1단계: Cisco CLP(License On-Prem) 포털 액세스 위치:
https://<IP_Address>:8443/admin/#/mainview.

2단계: 왼쪽 메뉴에서 Licensing Workspace로 이동합니다.

3단계: 전송하려는 디바이스가 있는 온프레미스 어카운트 탭에서 적절한 온프레미스 어카운트를 선택합니다.

4단계: 어카운트를 선택하면 왼쪽 메뉴에 추가 탭이 표시됩니다. Devices(디바이스) 탭으로 이동하여 Device Inventory(디바이스 인벤토리)를 선택합니다.

5단계: 선택한 온프레미스 어카운트와 관련된 모든 디바이스 및 정보를 표시하는 Device Inventory(디바이스 인벤토리) 페이지로 이동합니다.

6단계: 디바이스 이름 옆에 있는 확인란을 선택하여 전송할 디바이스를 선택합니다. 특정 디바이스를 찾기 위해 Search(검색) 막대 또는 Filters(필터)를 사용할 수 있습니다.

7단계: 다음 방법 중 하나를 사용하여 이전을 시작합니다.

- 단일 장치: 디바이스 행의 맨 오른쪽 열에 있는 3점 아이콘을 클릭하고 Edit local Virtual Account assignment(로컬 Virtual Account 할당 수정)를 선택합니다.
- 다중 장치: 원하는 디바이스를 선택하고 대시보드 오른쪽 상단 모서리에 있는 More Actions(추가 작업) 버튼을 클릭한 다음 드롭다운에서 Edit local Virtual Account assignment(로컬 Virtual Account 할당 수정)를 선택합니다.

8단계: Edit Local Virtual Account Assignment(로컬 가상 어카운트 할당 수정) 페이지로 리디렉션됩니다. Target Virtual Account(대상 가상 어카운트) 드롭다운 메뉴에서 대상 가상 어카운트를 선택하고 Next(다음)를 클릭합니다.

9단계: 전송 세부사항을 신중하게 검토하고 Submit(제출)을 클릭합니다.

단계 결과: 디바이스가 대상 로컬 가상 어카운트에 성공적으로 재할당되었음을 나타내는 확인 페이지가 표시됩니다.

문제 해결

외부 고객/파트너 전용: 다음 지침에 따라 문제를 해결하십시오. 추가 지원이 필요한 경우 [Cisco Support Case Manager](#)를 통해 라이선스 지원 요청을 [시작하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.