

# Cisco CLP(License On-Prem) 구축 내에서 디바이스를 제거하려면 어떻게 해야 하나요?

## 소개

이 문서에서는 Cisco CLP(License On-Prem) 구축에서 디바이스를 제거하는 단계별 가이드를 제공합니다.

## 사전 요구 사항

시작하기 전에 다음 데이터가 있는지 확인합니다.

- 활성 Cisco Smart Account.
- 유효한 Cisco.com(CCO) 사용자 ID 및 비밀번호입니다.
- Cisco CLP(License On-Prem) 포털에 대한 관리자 액세스
- 제거하려는 디바이스가 포함된 특정 Smart Account에 액세스합니다.

## 단계

1단계: Cisco CLP(License On-Prem) 포털([https://\(IPAddress\):8443/admin/#/mainview](https://(IPAddress):8443/admin/#/mainview))에 액세스합니다.

2단계: 왼쪽 메뉴에서 Workspace 탭으로 이동하고 Licensing을 선택합니다.

3단계: 왼쪽 메뉴에서 온프레미스 어카운트 섹션으로 이동합니다. 어카운트를 직접 선택하거나 검색 기능을 사용하여 관리하려는 어카운트를 찾을 수 있습니다.

4단계: 온프레미스 어카운트를 선택하면 추가 메뉴 옵션이 나타납니다. Devices(디바이스) 탭으로 이동하여 Device Inventory(디바이스 인벤토리)를 선택합니다.

단계 결과: 대시보드에는 선택한 Smart Account와 연결된 모든 디바이스의 통합 보기가 표시됩니다.

5단계: 검색 막대를 사용하여 디바이스 식별자, 제품 번호, 디바이스 이름 또는 기타 기준으로 디바이스를 찾습니다.

6단계: 디바이스를 선택한 다음 맨 오른쪽 열에서 점 3개를 클릭합니다.

7단계: 드롭다운 메뉴에서 Remove Device 옵션을 선택합니다.

단계 결과: 장치를 제거하시겠습니까? 팝업이 나타납니다. 주의 메시지를 읽습니다.

8단계: Remove Device(디바이스 제거)를 클릭합니다.



#### 참고:

- 제거가 레코드에 올바르게 반영되도록 하려면 동기화 프로세스를 수행해야 합니다. [Cisco License Central\(CLC\)과 Cisco License On-Prem\(CLP\) 동기화를 수행하려면 어떻게 해야 하나요?](#)
- CSLU 지원 디바이스의 경우 온프레미스 포털에서 동일한 제거 프로세스를 수행합니다. 장치를 제거한 후 Cisco License Central(CLC)에서 수동으로 장치를 제거하려면 [지원](#) 케이스를 열어야 합니다.

---

## 문제 해결

외부 고객/파트너 전용: 다음 지침에 따라 문제를 해결하십시오. 추가 지원이 필요한 경우 [Cisco Support Case Manager](#)를 통해 라이선스 지원 요청을 [시작하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.