

Cisco Secure Endpoint Console에서 비활성 컴퓨터 임계값 변경

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[문제](#)

[솔루션](#)

소개

이 문서에서는 Cisco Secure Endpoint Console에서 비활성 컴퓨터 임계값을 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Secure Endpoint 콘솔

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.


문제

임계값에 지정된 기간(일) 이후 Cisco 클라우드에 체크 인하지 않은 커넥터가 있는 컴퓨터는 컴퓨터 목록에서 제거됩니다.

솔루션

Inactive Computer Threshold(비활성 컴퓨터 임계값)를 사용하면 Cisco 클라우드를 체크 인하지 않고 Computer Management(컴퓨터 관리) 페이지 목록에서 제거하기 전에 커넥터가 며칠 동안 이동할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 기본 설정은 90일입니다.

Cisco Secure Endpoint Console(Cisco Secure 엔드포인트 콘솔) > Administration(관리) > Organization(조직) settings(설정) > Features(기능) > Inactive Computer Threshold(비활성 컴퓨터 임계값)로 이동합니다.



데이터를 삭제하거나 커넥터를 제거하지는 않습니다. 자동 삭제는 임계값에 도달한 후 최대 7일이 걸립니다. 비활성 컴퓨터는 목록에서만 제거되며, 생성된 모든 이벤트는 보안 끝점 조직에 남아 있습니다. 커넥터가 다시 체크 인하면 컴퓨터가 목록에 다시 나타납니다.

참고: 컴퓨터 페이지 목록에서 커넥터를 제거하면 라이선스가 회수되지 않습니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.