

컴퓨터 및 서버의 DNS 캐시 초기화 또는 지우기

목차

[소개](#)

[배경 정보](#)

[컴퓨터에서 DNS 캐시 지우기](#)

[Windows 7 이하](#)

[윈도우 8](#)

[OS X 10.4 타이거](#)

[OS X 10.5 및 10.6 Leopard](#)

[OS X 10.7 및 10.8 Lion](#)

[OS X 10.9 및 10.10](#)

[Linux\(대부분의 배포\)](#)

[우분투 리눅스](#)

[브라우저에서 DNS 캐시 지우기](#)

소개

이 문서에서는 컴퓨터 및 서버에서 DNS 캐시를 플러시하거나 지우는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

명령은 관리자 권한으로 명령 프롬프트에서 실행해야 합니다.

커뮤니티에 도움이 될 수 있도록 이 기사의 의견에 추가, 수정, 업데이트 또는 제안을 추가해 주십시오.

컴퓨터에서 DNS 캐시 지우기

운영 체제에 대한 지침을 따릅니다.

Windows 7 이하

1. 시작 메뉴를 클릭합니다.
2. 모든 프로그램으로 이동합니다.
3. Accessories(보조프로그램)를 선택하고 마우스 오른쪽 버튼으로 Command Prompt(명령 프롬프트)를 클릭합니다.
4. 관리자로 실행을 선택합니다.
5. 명령줄에서 이 명령을 실행한 다음 enter 키를 누릅니다. `ipconfig /flushdns`

윈도우 8

1. Windows Key(Windows 키) 또는 마우스를 왼쪽 하단 모서리에 올려놓고 Windows 아이콘을 클릭합니다.
2. Command Prompt를 입력합니다.
3. 응용 프로그램을 마우스 오른쪽 단추로 누르고 관리자로 실행을 선택합니다
4. 명령줄에서 이 명령을 실행한 다음 enter 키를 누릅니다. `ipconfig /flushdns`

OS X 10.4 타이거

1. 도크 또는 Finder의 Application/Utilities/Terminal(애플리케이션/유틸리티/터미널) 아래에서 Terminal(터미널) 아이콘을 클릭합니다.
2. 명령줄에서 이 명령을 실행한 다음 enter 키를 누릅니다. `lookupd -flushcache`

OS X 10.5 및 10.6 Leopard

1. 도크 또는 Finder의 Application/Utilities/Terminal(애플리케이션/유틸리티/터미널) 아래에서 Terminal(터미널) 아이콘을 클릭합니다.
2. 명령줄에서 이 명령을 실행하고 enter 키를 누릅니다. `dscacheutil -flushcache`

OS X 10.7 및 10.8 Lion

1. 도크 또는 Finder의 Application/Utilities/Terminal(애플리케이션/유틸리티/터미널) 아래에서 Terminal(터미널) 아이콘을 클릭합니다.

```
sudo killall -HUP mDNSResponder
```

OS X 10.9 및 10.10

1. 도크 또는 Finder의 Application/Utilities/Terminal(애플리케이션/유틸리티/터미널) 아래에서 Terminal(터미널) 아이콘을 클릭합니다.

```
dscacheutil -flushcache;sudo killall -HUP mDNSResponder
```

Linux(대부분의 배포)

1. `sudo /etc/init.d/nscd restart`

또는

```
sudo /etc/init.d/nscd restart
```

우분투 리눅스

1. 터미널 창을 엽니다.
2. 명령줄에서 이 명령을 실행한 다음 enter 키를 누릅니다. `sudo service network-manager restart`

브라우저에서 DNS 캐시 지우기

최근에 필터링을 설정했거나 설정만 변경한 경우, 필터링이 적용되는 것을 확인하기 전에 캐시 지우기가 필요할 수 있습니다.

이 표에서는 일반적인 인터넷 브라우저 내에서 DNS 캐시를 지우는 방법을 설명합니다.

브라우저	DNS 캐시를 지우는 단계
Internet Explorer 8 이상 (Windows)	1. History(기록) 메뉴로 이동하여 Delete Browsing History(검색 기록 삭제)를 선택하고 모든 상자를 선택한 다음(원하는 경우 비밀번호 제외) Delete(삭제)를 클릭합니다.
Mozilla Firefox(Windows)	1. 브라우저의 왼쪽 상단에서 Firefox를 클릭하고 History(기록) 메뉴로 이동한 다음 Clear Recent History(최근 기록 지우기)를 선택하고 모든 상자를 선택합니다. 2. Time range(시간 범위)에서 Everything(모든 항목)(원하는 경우 비밀번호 제외)을 선택하고 Clear Now(지금 지우기)를 클릭합니다.
Apple Safari(Windows)	1. 오른쪽 상단에서 Cog Icon(Cog 아이콘)을 확장하고 Reset Safari(Safari 재설정)를 선택합니다. 2. 모든 상자를 선택하고 Reset(재설정)을 클릭합니다.
Apple Safari(Windows)	1. Safari 메뉴로 이동하여 Reset Safari(Safari 재설정)를 선택하고 모든 상자를 선택한 후 Reset(재설정)을 클릭합니다.
Google Chrome(Windows)	1. 오른쪽 상단에서 렌치 아이콘을 확장하고 History(기록)를 선택한 다음 모든 상자를 선택합니다. 2. 이 기간의 데이터 지우기 아래에서 모두(원하는 경우 비밀번호 제외)를 선택하고 검색 데이터 지우기를 클릭합니다.
Google Chrome(Mac)	1. Chrome 메뉴로 이동하여 Clear Browsing Data(검색 데이터 지우기)를 선택하고 모든 확인란을 선택합니다(원하는 경우 비밀번호 제외). 2. 이 기간의 데이터 지우기 아래에서 모두를 선택하고 검색 데이터 지우기를 누릅니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.