

MSSP 및 UPC 및 STC 관리자를 위해 MFA 활성화

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[개요](#)

[MFA 활성화 및 비활성화](#)

소개

이 문서에서는 MSSP 및 UPC 및 STC 관리자를 위해 MFA를 활성화하는 방법을 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

개요

MSSP(Managed Security Service Provider) 및/또는 UPC(Umbrella Partner Console) 및/또는 STC(Secure Trials Console) 관리자를 위한 Cisco Umbrella 콘솔 로그인은 Cisco OneID Single Sign-On을 사용해야 합니다. 이는 Umbrella 콘솔이 생성될 때 미리 구성됩니다.

MFA 활성화 및 비활성화

2단계 인증이라고도 하는 MFA(multi-factor authentication)를 활성화하려면 Cisco OneID 포털에서 설정을 활성화해야 합니다.

1. CCOID 계정에 로그인합니다.

athttps://rpfa.cloudapps.cisco.com/rpfa/profile/profile_management.do.

2. 보안 탭으로 이동합니다.

3. MFA 토글을 활성화하고 설정 지침을 완료합니다.

6169738007700

4. 완료되면 Cisco Umbrella 대시보드에서 로그아웃한 다음 다시 로그인하여 Cisco OneID에 MFA 코드를 입력하라는 메시지가 표시되는지 확인합니다.

이 기능을 비활성화하려면 동일한 단계를 완료하되 설정을 해제로 다시 전환합니다.

프로세스에 대한 자세한 내용은 Cisco.com [계정](#) 설명서를 [참조하십시오](#).

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.