# CTR을 Umbrella에 연결하는 방법 이해

# 목차

소개

<u>사전 요구 사항</u>

요구 사항

사용되는 구성 요소

<u>개요</u>

Umbrella에 대한 CTR 링크 구성

Umbrella Reporting을 CTR에 연결

<u>요구 사항</u>

CTR에 Umbrella 시행 연결

<u>요구 사항</u>

Umbrella Investigate를 CTR에 연결

요구 사항

### 소개

이 문서에서는 Cisco Threat Response (CTR) 포털을 Cisco Umbrella 및 필요한 모든 사전 요구 사항과 연결하는 방법에 대해 설명합니다.

### 사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.


## 개요

이 문서에서는 CTR 포털을 Umbrella와 연결하는 방법 및 이 연결에 필요한 모든 전제 조건에 대해 설명합니다. CTR은 세 가지 Umbrella 구성 요소에 연결됩니다.

- Investigate(Cisco Umbrella 서브스크립션 필요)
- 시행(시행 API에 대한 액세스를 통해 향상된 Cisco Umbrella 서브스크립션 필요)
- 보고

# Umbrella에 대한 CTR 링크 구성

CTR을 Umbrella에 연결하는 절차는 Umbrella 서브스크립션 레벨에 따라 최대 3단계로 구성됩니다. 링크 페이지는 다음 스크린샷과 같습니다.



360034168072

### Umbrella Reporting을 CTR에 연결

모든 Umbrella 사용자는 보고 API에 액세스할 수 있습니다. 시작하려면 API 키와 암호가 필요합니다. API 인증 세부 정보를 찾는 방법은 Umbrella API 설명서를 참조하십시오. 마지막으로 CTR에 연결할 Umbrella 조직의 조직 ID를 입력합니다.

#### 요구 사항


• Umbrella 서비스를 구독합니다.

### CTR에 Umbrella 시행 연결

Umbrella Enforcement API는 보안 시행 목록에 새 도메인을 자동으로 추가할 수 있는 기능입니다. 자세한 내용은  $\underline{\text{Umbrella}}$  설명서를  $\underline{\text{참조하십시오}}$ .

#### 요구 사항

• 대시보드에서 Enforcement API에 액세스하여 Umbrella Services에 가입합니다.




참고: Umbrella 대시보드에 사용자 정의 통합을 위한 Umbrella Enforcement API가 없고 액세스 권한이 필요한 경우 Cisco Umbrella 담당자에게 문의하십시오.

## Umbrella Investigate를 CTR에 연결

Umbrella Investigate API는 Investigate 웹 포털 외부의 <u>Cisco Umbrella Investigate</u> 시스템에 대한 쿼리를 허용하는 기능입니다. API 액세스가 제한됩니다. 자세한 내용은 <u>Umbrella</u> 설명서를 <u>참조하</u> 십시오.

### 요구 사항

- Cisco Umbrella Investigate(https://investigate.umbrella.com)를 구독하십시오.
  - □ Investigate API의 패키지 또는 추가 기능이 활성화되어 있어야 합니다.
  - 일부 권리 유형은 적은 양의 쿼리를 허용합니다. CTR은 쿼리 제한에 도달할 때까지 작동할 수 있습니다.



참고: Umbrella 대시보드에 사용자 정의 통합을 위한 Umbrella Enforcement API가 없고 액세스 권한이 필요한 경우 Cisco Umbrella 담당자에게 문의하십시오.

### 이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번 역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.