

# CUAC Advanced Client에서 언어 변경

## 목차

---

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[배경 정보](#)

[설정](#)

---

## 소개

이 문서에서는 Cisco Unified Attendant Console Advanced Client에서 표시 언어를 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Unified Attendant Console 고급

### 사용되는 구성 요소

- Cisco Unified Attendant Console Advanced Client 14.0.2

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

## 배경 정보


Cisco Unified Attendant Console Advanced Client는 여러 표시 언어를 지원하여 서로 다른 지역 또는 언어 환경에서 작업하는 연산자를 수용할 수 있습니다.

애플리케이션이 설치되면 표시 언어를 변경하는 두 가지 방법이 있습니다.


1. 응용 프로그램 파일을 수정합니다.
2. 응용 프로그램을 다시 설치하고 원하는 언어를 선택합니다.

## 설정

1단계. Attendant Console 클라이언트를 종료합니다.



2단계. Windows 파일 탐색기를 열고 "%ProgramData%\Cisco\CUACA" 경로로 이동합니다. ProgramData는 기본적으로 숨겨진 폴더여야 합니다.



3단계. 텍스트 편집기에서 OPR.cfg 파일을 엽니다.



4단계. DefaultLanguage="English"를 원하는 언어 값으로 수정하고 변경 사항을 저장합니다. 언어 정보는 다음 표에 나열되어 있습니다.

운영자 CFG 파일	언어(로케일)
아랍어	아랍어(사우디아라비아)
중국어(간체)	중국어(PRC) [중국어 간체]
중국어 번체	중국어(대만) [중국어 번체]
덴마크어	덴마크어
네덜란드어	네덜란드어(네덜란드)
영어	영어
프랑스어	프랑스어(파리)
독일어	독일어
이탈리아어	이탈리아어
일본어	일본어
한국어	한국어
포르투갈어	포르투갈어(포르투갈)
러시아어	러시아어
스페인어	스페인어(번체)
스웨덴어	스웨덴어

5단계. Attendant Console 클라이언트를 엽니다.

Cisco Unified Attendant Console - (تقييم) تسجيل

تعليمات خيارات ملف

تسجيل الدخول

تفاصيل مسؤول التشغيل

اسم تسجيل الدخول:

عبارة المرور:

تذكر اسم تسجيل الدخول الخاص بي

تفاصيل الجهاز

استخدام تفاصيل الجهاز الموجود

الرقم الداخلي:

تسجيل الدخول إلغاء تعليمات

تم تسجيل الخروج. غير جاهز.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.