

Gebruikershandleiding BPA Asset Credentials v5.1


- [Inleiding](#)
- [Inloggegevens bekijken](#)
- [Credentials toevoegen](#)
- [Credentials bijwerken](#)
- [Credentials verwijderen](#)
- [RBAC-machtigingen](#)

Inleiding

Gebruikers kunnen bewerkingen voor referenties beheren met behulp van de pagina Activa-referenties. Alleen controllers die de mogelijkheid ondersteunen om inloggegevens toe te voegen, te bewerken of te verwijderen, bieden deze opties.

Inloggegevens bekijken

Om referenties te bekijken:



geloofsbrieven


1. Selecteer Middelen > Inloggegevens in het linkernavigatiemenu. De pagina Inloggegevens wordt weergegeven.



Inloggegevens pagina

2. Klik op Filters om het totale aantal referenties voor alle controllers weer te geven. Grafieken geven ook filterreferenties weer op basis van domein, controllertype en controller.
3. Selecteer de filters om de gewenste resultaten weer te geven of gebruik het zoekfilter om alle of specifieke kolommen te doorzoeken.

In het volgende voorbeeld wordt de controller-ID ndfc151 geselecteerd.




ndfc151 controller-ID

Credentials toevoegen


Nieuwe referenties kunnen worden toegevoegd voor controllers die deze functionaliteit ondersteunen.

U voegt als volgt referenties toe:



Credentials toevoegen

1. Selecteer op de pagina Inloggegevens het pictogram Meer opties > Inloggegevens toevoegen. Het venster Credential toevoegen wordt geopend.



Add Credential

Controller Type: *
Select controller type

Controller Instance: *
Select controller instance

Authorization Group Name: *
Enter Authorization group Name

Remote User *
Enter Remote User

Remote Password: *

Remote Secondary Password:

Save Cancel

Venster Credentials toevoegen

2. Vul het formulier in en klik op Opslaan.



Opmerking: in de vervolgkeuzelijst Type controller worden alleen geschikte controllers weergegeven.

Credentials bijwerken

Bestaande aanmeldingsgegevens kunnen worden bijgewerkt voor geschikte controllers.

Credentiële gegevens bijwerken:



Credentials

1 Total

Domain: Core, Campus, Data Center, Security, SD-WAN

Controller Type: Direct-To-Device, NDO, Ansible, NDFC

Controller: Direct-To-Device, nso-81, Ansible-S7, ndfc151

Ndfc151 x Clear All

Authorization Group Name	ControllerId	User	ControllerType	Action
ndfc-1-2	ndfc151	root	NDFC	1 Item Delete Edit 10

Credentials bijwerken

1. Selecteer Bewerken in het menu Meer opties. Het venster Credential bewerken wordt geopend.

Edit Credential

Controller Type: *
NSO

Controller Instance: *
nso-81

Authorization Group Name: *
AuthGroupEzl

Remote User *
cisco_updated1

Remote Password: *
.....

Remote Secondary Password:
.....

Save Cancel

Venster Inloggegevens bewerken

2. Werk de gegevens bij en klik op Opslaan.

Credentials verwijderen

Bestaande aanmeldingsgegevens kunnen worden verwijderd voor geschikte controllers als de geselecteerde aanmeldingsgegevens niet zijn gekoppeld aan een bedrijfsmiddel.

Inloggegevens verwijderen:

Credentials

1 Total

Domain: Core, Campus, Data Center, Security, SD-WAN

Controller Type: Direct-To-Device, NSO, Ansible, NDFC

Controller: Direct-To-Device, nso-81, Ansible-57, ndfc151

Authorization Group Name	ControllerId	User	ControllerType	Action
ndfc-1-2	ndfc151	root	NDFC	⋮ Delete Edit


doorhalen

1. Selecteer Verwijderen in het menu Meer opties.
2. Schakel de selectievakjes in van de referenties die u wilt verwijderen.



Credentials verwijderen

3. Selecteer Inloggegevens verwijderen in het menu Meer opties. Er wordt een bevestiging weergegeven.



Verwijderen bevestigen

4. Klik op Verwijderen.

RBAC-machtigingen

Gebruikers met RBAC-rechten (Role-Based Access Control) voor inloggegevens kunnen acties bekijken en uitvoeren zoals beschreven in de onderstaande lijst met machtigingen:

dienst	toestemming	Beschrijving
AssetManager-service	App Bedrijfsmiddelenreferenties weergeven	Gebruikers kunnen de pagina Inloggegevens bedrijfsmiddelen starten
AssetManager-service	Credentials bedrijfsmiddelen bekijken	Gebruikers kunnen de pagina Inloggegevens bekijken
AssetManager-service	Inloggegevens voor bedrijfsmiddelen beheren	Gebruikers kunnen inloggegevens toevoegen of bijwerken
AssetManager-service	Credentials bedrijfsmiddelen verwijderen	Gebruikers kunnen inloggegevens verwijderen

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.