

Hoe kan ik Cisco License On-Prem (CLP)-synchronisatie uitvoeren met Cisco License Central (CLC)?

Inleiding

Dit document bevat instructies voor het synchroniseren van Cisco License On-Prem (CLP)-implementaties met Cisco License Central (CLC). Deze procedure is van toepassing op zowel Smart Licensing (SL) als Smart Licensing Using Policy (SLP)-apparaten.

Voorwaarden

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat u het volgende heeft:

- Een actieve Cisco.com account.
- Beheerderstoegang tot Cisco License On-Prem (CLP)-portal.
- Toegang tot de Smart Account die is gekoppeld aan uw On-Prem-accounts.
- De gebruiker die Cisco License Central (CLC) gebruikt, moet ten minste een van de volgende opties hebben:
 - Slimme gebruikersaccount/beheerder.
 - Virtuele gebruikersaccount/beheerder.

Stappen

Netwerk (online) synchronisatie:

Stap 1: Toegang tot de Cisco License On-Prem (CLP) portal - ([https://\(IP Adres\):8443/#/mainview/](https://(IP Adres):8443/#/mainview/)).

Stap 2: Navigeer naar de werkruimte Licenties vanuit het linkermenu.

Stapresultaten: Alle accountgerelateerde gegevens met betrekking tot Cisco License On-Prem (CLP) worden geconsolideerd op één dashboard:

- Naam account op voorhand
- Synchronisatiestatus
- Laatste synchronisatie
- Smart Account
- Virtuele account
- Licenties
- Apparaten
- Productanalyse en andere
- U kunt uw weergave aanpassen met de knop Instellingen rechtsboven.

Stap 3: Gebruik de Filters of Zoekbalk om het specifieke On-Prem-account te vinden. Klik op het pictogram met drie stippen in de meest linkse kolom.

Stap 4: Selecteer Netwerksynchronisatie starten (online) in het vervolkeuzemenu.

Stapresultaten: U kunt de voortgang controleren in de kolom Synchronisatiestatus.

Handmatige (offline) synchronisatie:

Stap 1: Toegang tot de Cisco License On-Prem (CLP) portal - ([https://\(IP Adres\):8443/#/mainview/](https://(IP Adres):8443/#/mainview/)).

Stap 2: Navigeer naar Licensing Workspace vanuit de linkermenubalk.

Stap 3: Zoek de doelaccount met behulp van de filters of zoekbalk en klik vervolgens op het pictogram met drie stippen in de meest rechtse kolom.

Stap 4: Selecteer Handmatige (offline) synchronisatie starten in het vervolgkeuzemenu.

Stap 5: Klik in het pop-upvenster op de hyperlink Genereer een synchronisatiebestand voor een account op voorhand en sla het bestand op uw lokale computer op.

Stapresultaten: Gebruiksbestand wordt gedownload naar uw lokale directory

Stap 6: Meld u aan bij [Cisco Software Central](#) met uw Cisco.com-referenties.

Stap 7: Klik in het gedeelte Cisco License Central op Access Cisco License Central.

Stap 8: Zoek uw Smart Account met behulp van de zoekfunctie.

Stap 9: Navigeer naar het tabblad Apparaten en selecteer Apparaatbeheer onder Apparaatverbindingen.

Stap 10: Selecteer de relevante On-Prem-account, klik op het pictogram met drie stippen in de meest rechtse kolom en selecteer Sync-bestand uploaden.

Stap 11: Upload het bestand dat is gegenereerd in stap 5 en klik op Volgende.

Stap 12: Controleer de bestandsgegevens en klik op Indienen. Klik op Sluiten zodra de bevestigingspagina wordt weergegeven.

Stap 13: Klik in dezelfde weergave van Apparaatbeheer opnieuw op het pictogram met drie stippen voor de account en selecteer Bestand met laatste reactie downloaden.

Stapresultaten: Het laatste antwoordbestand wordt gedownload naar uw lokale directory

Stap 14: Ga terug naar uw Cisco License On-Prem-portal (adres [https://\(IP\): 8443/#/mainview/](https://(IP): 8443/#/mainview/)).

Stap 15: Navigeer naar de werkruimte voor licenties en herhaal stap 3 om uw account te selecteren.

Stap 18: Selecteer Handmatige (offline) synchronisatie starten en upload het antwoordbestand dat is gedownload in stap 13.

Stapresultaten: U kunt de voortgang zien in de kolom Synchronisatiestatus.



Opmerking: Deze synchronisatieprocedure is van toepassing op zowel Smart Licensing als Smart Licensing Using Policy (SLP)-apparaten.

Geplande synchronisatie:

Stap 1: Toegang tot de Cisco License On-Prem (CLP) portal - ([https://\(IP Adres\):8443/#/mainview/](https://(IP Adres):8443/#/mainview/)).

Stap 2: Navigeer naar Admin Workspace vanuit de linkermenubalk.

Stap 3: Selecteer het tabblad Synchronisatie en klik vervolgens op het tabblad Geplande synchronisatie boven aan de pagina.

Stap 4: Schakel het selectievakje Geplande synchronisatie inschakelen in. Configureer de volgende parameters:

- Begindatum: de datum waarop u de geplande synchronisatie wilt laten beginnen.
- Frequentie: hoe vaak de synchronisatie moet plaatsvinden (bijv. dagelijks, wekelijks).
- Tijd van de dag: de voorkeurstijd voor synchronisatie in UTC (uur en minuut).

Stap 5: Klik op Toepassen

Stapresultaten: er wordt een bevestigingsbericht weergegeven dat aangeeft dat de geplande synchronisatie-instellingen zijn bijgewerkt.

Geplande synchronisatie uitschakelen:

Als u de geplande synchronisatie voor een specifieke On-Prem-account wilt uitschakelen, volgt u de volgende stappen:

Stap 1: Navigeer naar de Admin-werkruimte.

Stap 2: Selecteer het tabblad Synchronisatie.

Stap 3: Zoek het specifieke On-Prem-account in de lijst.

Stap 4: Klik op het pictogram met drie stippen in de accountrij en selecteer Geplande synchronisatie uitschakelen.

Probleemoplossing

Alleen voor gebruik door externe klanten/partners: volg deze instructies om uw probleem op te lossen. Als u meer hulp nodig hebt, kunt u een aanvraag voor licentiesupport indienen via [Cisco Support Case Manager](#).

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.