

Drempelwaarde voor inactieve computer wijzigen in Cisco Secure Endpoint console

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Probleem](#)

[Oplossing](#)

Inleiding

Dit document beschrijft hoe u de drempelwaarde voor inactieve computer kunt wijzigen in Cisco Secure Endpoint Console.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Secure Endpoint-console

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.


Probleem

Computers met connectors die niet zijn aangemeld met de Cisco-cloud na het aantal dagen dat in de drempelwaarde is opgegeven, worden verwijderd uit de computerlijst.

Oplossing

Met de drempelwaarde voor inactieve computers kunt u specificeren hoeveel dagen een connector kan inloggen zonder in te checken in de Cisco-cloud voordat deze wordt verwijderd uit de lijst met pagina's voor computerbeheer. De standaardinstelling is 90 dagen.

Ga naar Cisco Secure Endpoint console > Beheer > Instellingen van organisatie > Functies > Inactieve drempelwaarde computer:



Hiermee worden geen gegevens gewist of de connector verwijderd. Automatische verwijdering duurt tot 7 dagen nadat de drempelwaarde is bereikt. Inactieve computers worden alleen uit de lijst verwijderd en gebeurtenissen die ze hebben gegenereerd blijven in uw Secure Endpoint organisatie. De computer verschijnt opnieuw in de lijst als de connector opnieuw incheckt.

Opmerking: Licenties worden niet hersteld wanneer de connector wordt verwijderd uit de lijst van computers.

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.