

De VPN-module uitschakelen in de beveiligde client

Inhoud

[Inleiding](#)

[Vereiste voor VPN-module in beveiligde client](#)

[Methoden om VPN-functionaliteit uit te schakelen](#)

[VPN-module uitschakelen tijdens installatie](#)

[Windows](#)

[macOS](#)

[VPN-module na installatie uitschakelen](#)

[Verificatie](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de VPN-module in Secure Client kunt uitschakelen en er tegelijkertijd voor kunt zorgen dat de DNS-verkeersonderschepping blijft functioneren.

Vereiste voor VPN-module in beveiligde client

De VPN-module is een vereist onderdeel van Secure Client, zelfs als AnyConnect niet wordt gebruikt voor VPN-toegang. Umbrella vertrouwt op gedeelde Secure Client-drivers om DNS-verkeer te onderscheppen en te beheren. Hoewel de installatie van de VPN-module verplicht is, kunt u de VPN-functionaliteit volledig uitschakelen.

Methoden om VPN-functionaliteit uit te schakelen

U kunt de VPN-functionaliteit in Secure Client uitschakelen door deze uit te schakelen:

- Tijdens de installatie gebruikt u installatieargumenten (Windows) of wijzigt u het installatiepakket (OSX).
- Na installatie door een configuratieprofiel te implementeren op het eindpunt (dat programmatisch kan worden geïmplementeerd).

VPN-module uitschakelen tijdens installatie

Windows

1. Gebruik tijdens de installatie het `PRE_DEPLOY_DISABLE_VPN=1` MSI-argument om VPN-functionaliteit uit te schakelen.
2. Zie [Windows-installaties van Cisco Secure Client aanpassen voor meer](#) informatie.

macOS


1. Pas het installatiepakket (.DMG) aan met een `ACTransforms.xml` bestand dat de VPN-functionaliteit inschakelt.
2. Zie [MacOS-installaties van Cisco Secure Client aanpassen voor](#) meer informatie.

VPN-module na installatie uitschakelen

1. Navigeer naar de profieldirectory op het eindpunt:

- Windows:

`C:\ProgramData\Cisco\Cisco Secure Client\VPN\Profile\`



Opmerking: de map ProgramData is standaard verborgen in Windows. Typ het pad indien nodig rechtstreeks in Windows Verkenner.


-
- macOS:

/opt/cisco/secureclient/vpn/profile/

2. Maak een nieuw leeg tekstdocument.
3. Kopieer de verstrekte XML-inhoud naar het document en sla deze op als `VPNDisable_ServiceProfile.xml` in de map Profiel:

true


4. Start de computer opnieuw op nadat u het `VPNDisable_ServiceProfile.xml` bestand in de profielmap hebt opgeslagen.
 - In Windows kunt u de service Cisco Secure Client – AnyConnect VPN Agent ook opnieuw starten met Windows Services.



18212956792980

Verificatie

Na het opnieuw opstarten start u de grafische gebruikersinterface (GUI) van de Secure Client om te controleren of de VPN-module is uitgeschakeld.



18212229472020

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.