

Taal wijzigen in CUAC Advanced-client

Inhoud

[Inleiding](#)

[Voorwaarden](#)

[Vereisten](#)

[Gebruikte componenten](#)

[Achtergrondinformatie](#)

[Configuratie](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u de weergavetaal in de geavanceerde client van Cisco Unified Attendant Console kunt wijzigen.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

- Cisco Unified Attendant Console Advanced

Gebruikte componenten

- Cisco Unified Attendant Console Advanced Client 14.0.2

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk live is, moet u zorgen dat u de potentiële impact van elke opdracht begrijpt.

Achtergrondinformatie


De Cisco Unified Attendant Console Advanced Client ondersteunt meerdere weergavetalen voor operators die in verschillende regio's of taalomgevingen werken.

Zodra de toepassing is geïnstalleerd, zijn er twee verschillende methoden om de weergavetaal te wijzigen:


1. Wijzig de toepassingsbestanden.
2. Installeer de toepassing opnieuw en selecteer de gewenste taal.

Configuratie

Stap 1. Afsluiten van de client van de Attendant Console.



Stap 2. Open Windows File Explorer en navigeer naar het pad "%ProgramData%\Cisco\CUACA". ProgramData is standaard een verborgen map.



Stap 3. Open het OPR.cfg-bestand in een teksteditor.



Stap 4. Wijzig de waarde DefaultLanguage="English" in de gewenste taal en sla de wijzigingen op. Informatie over talen wordt weergegeven in deze tabel:

Operator CFG-bestand	Taal (Lokaal)
Arabisch	Arabisch (Saoedi-Arabië)
Vereenvoudigd Chinees	Chinees (VRC) [Vereenvoudigd Chinees]
traditioneel Chinees	Chinees (Taiwan) [Traditioneel Chinees]
Deens	Deens
Nederlands	Nederlands (Nederland)
Engels	Engels
Frans	Frans (Parijse)
Duits	Duits
Italiaans	Italiaans
Japans	Japans
Koreaans	Koreaans
Portugees	Portugees (Portugal)
Russisch	Russisch
Spaans	Spaans (traditioneel)

Zweeds	Zweeds
--------	--------

Stap 5. Open de client voor de Attendant Console.

The screenshot shows the Cisco Unified Attendant Console interface in Arabic. The main window title is "Cisco Unified Attendant Console - تقييم (تسجيل)". A modal dialog box titled "تسجيل الدخول" (Login) is open, containing the following fields and options:

- تفاصيل مسؤول التشغيل** (Operator Details):
 - اسم تسجيل الدخول: (Login Name): [Empty text box]
 - عبارة المرور: (Password): [Empty text box]
 - تذكر اسم تسجيل الدخول الخاص بي (Remember my login name)
- تفاصيل الجهاز** (Device Details):
 - استخدام تفاصيل الجهاز الموجود (Use existing device details)
 - الرقم الداخلي: (Internal Number): 104

At the bottom of the dialog are three buttons: "تسجيل الدخول" (Login), "إلغاء" (Cancel), and "تعليمات" (Help). The main window has a header "تعليمات خيارات ملف" (File Options) and a status bar at the bottom with the text "تم تسجيل الخروج." (Logout completed) and "غير جاهز." (Not ready).

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document ([link](#)) te raadplegen.