

# Exporte media/índice do CDM em ACNS 4.x.x

## Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Exporte os media/índice](#)

[Informações Relacionadas](#)

## [Introdução](#)

Este documento fornece a informação em como exportar media/índice da gerente de distribuição de conteúdo (CDM) no aplicativo e no Content Networking System (ACNS) 4.x.x.

## [Pré-requisitos](#)

### [Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

### [Componentes Utilizados](#)

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

### [Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

## [Exporte os media/índice](#)

De uma estação de trabalho cliente, termine estas etapas para exportar media/índice de um CDM em ACNS 4.x.x:

1. Lance o Windows Explorer.
2. Na janela de endereço, datilografe \\ CDM\_IP\_address \ vod\_fs \
3. Entre com a conta admin. Uma lista de dobradores nomeados após os vários canais configurados no CDM aparece.
4. Abra o dobrador. O media/índice é visíveis.
5. Arraste e deixe cair os media/índices em seu desktop. **Nota:** A fim usar o samba em ACNS 4.2, você precisa de reiniciar do “o processo da construção link simbólico”. Você pode reiniciar este processo da página da configuração global CDM cuja a URL é <http://cdmipaddr/cgi-bin/restricted/global-config>.

## [Informações Relacionadas](#)

- [Apoio do Cisco Application and Content Networking Software \(ACNS\)](#)
- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)