

Orchestrator maré da empresa: O relatório ROI

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[O relatório ROI](#)

[Para configurar](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

O relatório do retorno de investimento (ROI) em TEO mostra ao utilizador final quanto dinheiro salvar quando TEO é permitido para automatizar seus processos de negócio contra o fazer manualmente.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- 2.1 maré do Orchestrator da empresa ou mais tarde
- Serviços do relatório SQL

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[O relatório ROI](#)

O relatório ROI exige a configuração através de seu server TEO e de server dos serviços do relatório

Para configurar

Conclua estes passos:

1. A fim importar relatórios a seu server SQL RS, clique a aba da **administração**, e clique então **configurações de base de dados**.
2. Clicar com o botão direito em **relatórios do base de dados > da importação do relatório** e termine as etapas no assistente.
3. Em seguida, clique sobre **adaptadores** na mesma aba da administração e clicar com o botão direito o **adaptador das funções do núcleo**.
4. Clique a aba **ROI**, e baseado em sua investigação empresarial, entre a taxa horária em que o custaria para executar manualmente os processos automáticos. Clique em **OK**.
5. Para os processos que você deseja seguir, você precisa de editar o processo e de ir ao tab geral para propriedades do processo. Nessa aba, você vê um *momento ganhado pela execução desta entrada de processo*. Entre o valor do tempo para quantos segundos/minutos/horas você salvar deste processo. **Nota:** Isto é definido já para índice incluído de Cisco, mas se você desenvolve o índice que novo opta 0, tão então precisa de ser configurado.
6. A fim ver seu relatório, vá a seu server dos serviços do relatório SQL, que é normalmente `http:// <RS_Server>/Reports` e vai então ao link do **relatório TEO**. Escolha o **núcleo > as operações > o relatório ROI**. Então escolha seu server TEO e gerencia o relatório a fim ver suas poupanças de despesas diárias.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)