

Planificador maré da empresa: Encontre o mestre, o cliente, e as versões de agente no cliente

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Encontre o mestre, o cliente, e as versões de agente no cliente TE](#)

[TE 5.x](#)

[TE 6.x](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento fornece instruções em como encontrar o mestre, o cliente, e as versões de agente no cliente maré do planificador da empresa (TE).

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada no planificador maré da empresa.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Encontre o mestre, o cliente, e as versões de agente no cliente TE

TE 5.x

Na versão 5.x dos TE, o mestre e as versões de agente para Windows ou Unix podem ser determinados com este procedimento. Conclua estes passos:

1. Abra o cliente.
2. Então abra o artigo de menus de administração e escolha **conexões**. O mestre e as versões de agente estão no encabeçamento da coluna Versão na linha apropriada.
3. A versão de cliente pode ser encontrada na forma similar. Escolha **operações > status mestre**. A versão para cada cliente conectado está sob o cabeçalho da coluna da versão de cliente.

TE 6.x

Na versão 6.x dos TE, o mestre e as versões de agente podem ser determinados com este procedimento. Termine estas etapas.

1. Entre à interface da WEB.
2. Escolha **conexões** no artigo de menus de administração. O mestre e as versões de agente estão no encabeçamento da coluna Versão na linha apropriada.
3. Escolha o item de menu das **operações > do status mestre** a fim determinar o cliente através da interface da WEB.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)