

Planificador maré da empresa: Erro retornado a ajustar ulimits para o usuário do trabalho

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Resolução](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este documento explica a razão para o erro do lançamento: - O erro retornou a ajustar ulimits para a mensagem de erro de usuário do trabalho.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

Não existem requisitos específicos para este documento.

[Componentes Utilizados](#)

A informação neste documento é baseada o agente UNIX em 3.0.1.09 ou em mais tarde.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

[Convenções](#)

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

[Problema](#)

Na construção 3.0.1.09 do agente UNIX, um realce foi adicionado ao agente para apoiar valores do ulimit do usuário do ajuste de /etc/security/limits.conf em Linux.

Resolução

Na máquina do agente, vá à instalação do agente, e no escaninho o dobrador é um arquivo tagent.ini. Adicionar este parâmetro ao arquivo tagent.ini:

```
ulimitold=y
```

Nota: O parâmetro é diferenciando maiúsculas e minúsculas. O agente precisa de ser parado e reiniciado depois que o parâmetro foi adicionado ao arquivo tagent.ini. Se você ajusta o parâmetro a y, este força o agente a usar as configurações de sistema. Põe o parâmetro a n a fim forçar o agente a usar o dobrador limits.conf situado no diretório de /etc/security/.

Informações Relacionadas

- [Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems](#)