

Como posso habilitar a Tradução de Endereço de Rede (NAT) em uma implantação de Licença Cisco Local (CLP)?

Introdução

Este documento especifica o passo a passo para habilitar a Network Address Translation (NAT) na Cisco License On-Prem (CLP).

Vídeo

A finalidade deste conteúdo é compartilhar informações para uso educacional e/ou informativo. Você pode optar por assistir ao vídeo ou ler o conteúdo abaixo - ambos fornecem o mesmo material, então sinta-se livre para se envolver com o formato que preferir.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você tem o seguinte:

- Uma Conta inteligente da Cisco
- Uma ID de usuário e uma senha do CCO válidas que tenham acesso à Smart Account ou à Virtual Account.
- Acesso do administrador à licença da Cisco no local (CLP)

Etapas

O NAT é suportado por dispositivos SLP. Para ativar:

Passo 1: Abra o Cisco Licensing On-Prem (CLP) e navegue até o espaço de trabalho administrativo ([https://\(IP Address\):8443/admin/#/mainview](https://(IP Address):8443/admin/#/mainview))

Passo 2: Clique em Settings e navegue até a guia CSLU.

Passo 3: Marque a caixa de seleção Enable NAT (Network Address Translation) setup para ativar a configuração. Este recurso está desabilitado por padrão

Passo 4: Clique em Apply.

Troubleshooting

Somente para uso de cliente/parceiro externo: Siga estas instruções para resolver seu problema. Se precisar de mais ajuda, inicie uma solicitação de suporte de licença através do [Cisco Support Case Manager](#).

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.