

# Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Como você importa um arquivo de configuração em um dispositivo novo?](#)

## Introdução

Este documento descreve como importar Cisco atual envia por correio eletrônico o arquivo de configuração da ferramenta de segurança (ESA) em um dispositivo novo quando uma substituição é exigida.

## Pré-requisitos

### Requisitos

Cisco recomenda que você tem o conhecimento de Cisco ESA.

### Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em Cisco ESA que executa versões 7.1.x e mais recente de AsyncOS.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Nota: Este documento supõe que ambos os dispositivos executam a mesma versão de AsyncOS.

## Como você importa um arquivo de configuração em um dispositivo novo?

Termine estas etapas a fim salvar o arquivo de configuração atual:

1. Navegue à **administração do sistema > ao arquivo de configuração no ESA atual.**

2. Selecione o **arquivo da transferência ao computador local** a fim ver ou salvar o arquivo.
3. Desmarcar a caixa de verificação das **senhas da máscara** sob arquivos de configuração.
4. O clique **submete** e seleciona seu destino.

Nota: A configuração como salvar deve ser do nível da máquina, e não do nível do conjunto. Uma configuração do nível do conjunto NÃO PODE ser carregada diretamente em um dispositivo autônomo.

Termine estas etapas a fim suspender a escuta de modo que o correio já não corra através do dispositivo atual:

1. Navegue à **administração do sistema > à parada programada /Suspend** no ESA atual.
2. Verifique a caixa de verificação do **ouvinte do correio da suspensão**.
3. O clique **compromete**.

Termine estas etapas a fim importar o arquivo de configuração em seu dispositivo novo:

1. Navegue à **administração do sistema > ao arquivo de configuração** no ESA novo.
2. Selecione o **arquivo de configuração de carga de seu computador** e o clique **consulta**.
3. **Carga do clique**.