

# Como você usa o navegador de Softerra LDAP para ver a informação de LDAP para a empresa ou os indivíduos?

## Índice

[Pergunta](#)

[Sintomas](#)

## Pergunta

Como você usa o navegador de Softerra LDAP para ver a informação de LDAP para a empresa ou os indivíduos?

## Sintomas

Você é incapaz de ver a árvore da estrutura LDAP ou de ver os atributos do correio variables/LDAP para utilizadores finais.

Este artigo da base de conhecimento provê o software que não é mantido nem é apoiado por Cisco. A informação é fornecida como uma cortesia para sua conveniência. Para a assistência adicional, contacte por favor o fornecedor de software.

Links para transferir o navegador livre de Softerra LDAP:

- <http://www.ldapbrowser.com/>
- <http://www.ldapbrowser.com/download.htm>

1. Transfira e instale o aplicativo em sua estação de trabalho ou em server LDAP/AD.
2. Comece acima o navegador de Softerra LDAP e crie um perfil novo.  
Arquivo > perfil novo.Forneça um nome como o "ldapserv".
3. Inscreva o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT/hostname do controlador de domínio ou do servidor ldap na seção do "host".
4. Use "389" ou "3268" para a porta.
5. A "base DN" pode ser deixada vazia.
6. Para o "usuário DN", entre em seu endereço email do trabalho.
7. Entre na senha correspondente.
8. Quando alerta para as "opções de conexão", você pode clicar sobre o "revestimento" na parte inferior.
9. Neste momento, à esquerda do aplicativo mostra sua estrutura do diretório para o servidor de diretório LDAP/Ative.

10. Clique sobre o recipiente que contém o esquema do usuário para ver os atributos/variáveis diferentes.
11. Você pode igualmente exportar a informação sobre o usuário em um arquivo LDIF. Este arquivo pode ser visto através de um editor de texto como o bloco de notas ou o Wordpad. Vá ao arquivo > à exportação LDIF para exportar o usuário LDIF para sua estação de trabalho.